

IMOBILIZARI - E2 Standard

Manual utilizare

IMOBILIZARI - E2 Standard: Manual utilizare

versiunea 2-1-35b12
Copyright © 2021-2023 Inttec

Cuprins

1.Generalitati	1
1.1.Prezentare aplicatie	1
1.2.Arhitectura si tehnologie	1
1.3.Baza legislativa functionare aplicatie	1
1.3.1. Versiunea 2-1-34b1	1
2.Manualul utilizatorului	3
2.1.OPERARE-Editare date	4
2.1.1.Compartimente mijloace fixe	4
2.2.OPERARE - Operare	9
2.2.1.Date lunare	9
2.2.2.Documente calcul	42
2.5.Rapoarte	47
2.5.1. General	47
2.5.2.Lunar	47
2.5.3.Centralizator	47
2.1.1.2.2.Lista detalieri calcul	47
2.5.5.Rapoarte contabile	48
3.Operare pas cu pas	49
3.1.Configurare aplicatie	49
3.2.Inregistrarea situatiei din momentul instalarii aplicatiei E2-Imobilizari	50
3.3.Operare curenta	51
3.4.Operare neperiodica / ocazionala	51
4.Administrare	53
4.1.Instructiuni de instalare	53
4.2.Conditii impuse de producator	53
4.3.Declarare utilizatori, grupuri de acces la aplicatie, profile	53
4.4.Modificare configurare implicita a aplicatiei	54
4.5.Parametrii modificare calcul	55
4.6.Nomenclatoare generale	55
4.6.1.Cote	56
4.6.2.Catalog	56
4.6.3.Cod clasificare-Cont	56
4.7.Nomenclatoare filiala	57
4.7.1.Alte clasificari	57
4.7.2.Gestionari	57
4.7.3.Cote	58
4.7.4.Cod clasificare-Cont	58
5.Lista modificarilor intre versiuni	61
5.1.Versiunea 2-1-34b1	61
Rezumat	61
Detalii	61
Detalii biblioteca	62
5.2.Versiunea 2-1-34b2	62
Rezumat	62
Detalii	63
Detalii biblioteca	63
5.3.Versiunea 2-1-34b8	63
Rezumat	63
Detalii	64
5.4.Versiunea 2-1-34b9	64
Rezumat	64
Detalii	64
Detalii biblioteca	64
5.5.Versiunea 2-1-34b10	65
Rezumat	65

Detalii	65
5.6.Versiunea 2-1-34b11	65
Rezumat	65
Detalii	66
5.7.Versiunea 2-1-34	66
Rezumat	66
Detalii	66
5.8.Versiunea 2-1-35b3	67
Detalii biblioteca	67
5.9.Versiunea 2-1-35b12	67
Rezumat	67
Detalii	67
Detalii biblioteca	67
Detalii biblioteca rapoarte	68
6.Intrebari frecvente si Studii de caz	69
1.Cum operez Inregistrarea unui mijloc fix nou de la furnizori?	69
2.Cum operez Inregistrarea unui mijloc fix nou din productie proprie sau din donatii?	69
3.Cum operez intrarea unui Mijloc fix uzat de la furnizor?	70
4.Cum operez intrarea unui Mijloc fix uzat din productie proprie sau din donatii?	70
5.Cum operez transferul unui mijloc fix dintr-un sector in altul?	71
6.Cum operez modernizarea unui mijloc fix ?	72
7.Cum operez partajarea unui mijloc fix ?	72
8.Cum operez iesirea (altfel decat prin vanzare) a unui mijloc fix ?	73
9.Cum operez vanzarea unui mijloc fix ?	74
10.Cum operez intrarea unui Mijloc fix uzat a carui evidenta privind amortizarea a fost tinuta manual sau prin alte aplicatii decat Imobilizari -Inttec versiunea E1?	75

Listă de tabele

1. Parametri configurare IMOBILIZARI	54
--	----

1.Generalitati

Informatiile incluse in acest capitol va ajuta sa intelegeti ce isi propune sa rezolve aceasta aplicatie si cui se adreseaza, oferindu-va totodata informatii privind arhitectura si tehnologia utilizata

1.1.Prezentare aplicatie

Aplicatia Inttec *Imobilizari* asigura:

- a) Evidenta Mijloacelor fixe si a Obiectelor de inventar
- b) Inregistrare miscari mijloace fixe / obiecte de inventar
- c) Generarea notei contabile de amortizare.
- d) Generare rapoarte specifice imobilizari.

1.2.Arhitectura si tehnologie

1.3.Baza legislativa functionare aplicatie

1.3.1. Versiunea 2-1-34b1

- *Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale* - republicat (r1) in MO nr. 242 din 31 mai 1999 .

- *Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile ulterioare din 29.12.1997* - publicat in MO nr. 4 din 08 ianuarie 1998.

- *Hotararea nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe* - publicat in MO nr. 46 din 13 ianuarie 2005 -

- *Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile* - publicat in MO nr. 910 din 09.12.2015 (formulare generate din aplicatie)

2. Manualul utilizatorului

Informatiile incluse in acest capitol au rolul de a va prezenta meniurile si optiunile aplicatiei

La pornirea aplicatiei, daca pachetul de lansare are o versiune anterioara versiunii de lucru (1), apare mesajul "*Versiune pachetului ntk (<versiune_curenta_ntk>) este anterioara versiunii de lucru (1)!*" si aplicatia nu porneste. Pentru rezolvarea acestei probleme trebuie contactat producatorul.

In dialogul de conectare la baza de date exista:

Nume utilizator - casuta de editarea numelui alocat utilizatorului care se logheaza.

Parola - casuta pentru editarea parolei de logare alocata utilizatorului.

La prima deschidere a aplicatiei, pe baza de date noua, se folosesc ca date de logare: utilizatorul *administrator* si parola *1234*, care are drepturi de administrare pentru acces in aplicatie.

Pe sistemele Android, la focalizarea acestor casute se deschide tastatura virtuala care va permite editarea.

Apasarea tastei Enter (de la orice tastatura) in casuta *Nume utilizator* focalizeaza casuta *Parola*.; apasarea tastei Enter (de la orice tastatura) in casuta *Parola* valideaza datele de conectare la baza de date (similar apasarii butonului OK al ecranului).

In dialogul de logare utilizator exista butoanele:

- *Modificare parola* - deschide un dialog care permite modificarea parolei utilizatorului conectat.

- *Support tehnic* - lanseaza in executie aplicatia ntk-vnc.exe pentru asistenta tehnica la distanta, aceasta trebuie sa se afle in acelasi folder cu aplicatie de lansare a programului (ntk.exe) sau intr-un folder specificat in caile sistemului de operare.

Dupa conectarea utilizatorului la baza de date, daca versiunea bibliotecii este diferita de versiunea bazei de date, apare mesajul "*Versiunea bibliotecii (<versiunea_bibliotecii>) este diferita de versiunea bazei de date (<versiunea_bazei_de_date>)!*" si aplicatia se inchide. Pentru rezolvarea acestei probleme trebuie contactat producatorul.

Aplicatia poate fi configurata, folosind detaliul *Fereastra deschisa automat*, astfel incat dupa logarea utilizatorului sa se deschida automat ferestrele in care acesta lucreaza (atat de operare, cat si de raportare), in acest caz utilizatorul neavand acces decat in acestea.

In cazul in care aplicatia lucreaza pe un sistem Android (parametrul *screen_format* din fisierul de configurare *.pgviewsrc* are valoare diferita de *auto*) utilizatorul nu este din grupul proprietar si nu este configurat astfel incat dupa logare sa i se deschida automat ferestrele de lucru, apare mesajul *Configuratie incorecta pentru functia solicitata! Folositi pentru conectare un utilizator care are atasate ecrane deschise automat! In Configurarea ecranelor deschise automat se face in detaliul 'Fereastra deschisa automat' al tab-ului '4.5.13.Administrare drepturi acces -> Adaugare utilizatori'* si aplicatia se inchide. Daca utilizatorul este din grupul proprietar si nu este configurat astfel incat dupa logare sa i se deschida automat ferestrele de lucru, se focalizeaza tab-ul Fisier configurare al acestui view pentru posibilitatea de modificare configurare aplicatie.

Daca nu se inregistreaza erori de conectare, dupa logare operatorul poate efectua urmatoarele operatiuni:

Selectare societate si filiala pe care doreste sa lucreze, urmata de validarea selectiei prin apasarea butonului OK. Selectarea societatii se poate face direct sau declarand numele societatii in casuta de cautare societate, urmata de apasarea tastei Enter de la tastatura sau a butonului de cautare. Daca in casuta de cautare societate sunt completate caractere de cautare, la apasarea butonului de cautare se pastreaza in lista de societati doar acele societati care se potrivesc sirului procesat (cautare key-insensitive)

Adaugarea unei noi societati prin apasarea butonului "*Adauga societate*" si completarea datelor de identificare ale noii societati (*Nume, CIF, Data de inceput, Observatii*).

Modificarea datelor generice ale oricareia din societatile existente deja, prin apasarea butonului "*Modificare*", urmata de operarea modificarilor dorite. Daca se modifica CIF-ul societatii, pentru filiala corespunzatoare

acesteia, se verifica la Ministerul de Finante datele si se completeaza corespunzator detaliul Caracteristici filiala din contabilitate E2.

Vizualizarea pentru filiala selectata a datelor de identificare (denumire, CIF, Reg.Com, adresa, ...), prin apasarea butonului "*Vizualizare filiala*"

Aplicatia este structurata pe doua sectiuni: OPERARE si RAPOARTE.

Sectiunea OPERARE permite:

a) Administrarea aplicatiei (linia de meniu *OPERARE->1.Administrare*) - zona accesibila doar administratorului de sistem caruia ii sunt permise operari pentru configurarea modului de lucru al aplicatiei (functie de specificul utilizatorului) si pentru administrarea operatorilor, precum si completarea nomenclatoarelor de lucru generale si a celor specifice fiecarei filiale.

b) Declararea sectoarelor /compartimentelor in care functioneaza mijloacele fixe/obiectele de inventar ale societatii si atasarea fiselor de gestiune/cheltuiala contabila fiecarui sector (linia de meniu *OPERARE->2.Editare date ->2.1.Compartimente mijloace fixe*).

c) Operarea propriu zisa a mijloacelor fixe (linia de meniu *OPERARE->3.Operare*)

d) Vizualizarea

Sectiunea RAPOARTE permite obtinerea la ecran si tiparirea rapoartelor dspecifica evidentei mijloacelor fixe si obiectelor de inventar. .

2.1.OPERARE-Editare date

Pentru a face posibil calculul si raportarea consistenta a obligatiilor salariale ale angajatorului (persoana fizica sau juridica) este necesara atat introducerea datelor de identificare ale angajatorului cat si declararea obligatiilor salariale ale acestuia.

Daca declararea si configurarea obligatiilor angajatorului este atributul administratorului de sistem (fiind detaliata la sectiunea Administrare), declararea datelor de identificare ale angajatorului se face de catre operator in tabela Angajator deschisa pe secventa OPERARE - Editare date - Angajator. Modificarea denumirii angajatorului

2.1.1.Compartimente mijloace fixe

La apelarea liniei de meniu *OPERARE ->2.Editare date ->2.1.Compartimente mijloace fixe* este posibila :

Declararea sectoarelor in care sunt repartizate mijloacele fixe si a caracteristicilor acestora.

Vizualizarea tuturor mijloacelor fixe existente in societate , precum si documentele de miscare operate asupra fiecarui mijloc fix..

Vizualizarea istoriei miscarilor mijloacelor fixe preluate din ver.1 a aplicatiei Inttec imobilizari (daca este cazul)

2.1.1.1. Sectoare

Tab-ul *Sectoare* contine un grid principal folosit pentru inregistrarea sectoarelor pentru filiala selectata si un notebook detaliu al acestuia folosit pentru inregistrarea caracteristicilor sectorului selectat in gridul principal. In viewer-ul notebook-ului principal nu se pot sterge inregistrari

Restrictii de operare in tab *Sectoare*:

Semnificatia campurilor tabelii *Sectoare* este urmatoarea:

SECTOR - camp pentru declararea numelui sectorului. Este direct editabil. Numele sectorului se transforma automat in majuscule la editare si accepta valoare unica nenula pentru filiala de lucru.

OBSERVATII - camp liber la editare (destinat eventualelor adnotari ale utilizatorului.

Tabelei *Sector* ii corespund detaliile:

2.1.1.1.1. Caracteristica sector

Detaliul *Caracteristica sector* se foloseste pentru modificarea caracteristicilor sectorului selectat in view-ul principal. La adaugarea unui nou sector se adauga o inregistrare cu valorile implicite:

DE LA DATA - daca pentru filiala de lucru exista luni inchise, se completeaza cu ziua urmatoare ultimei luni inchise. Daca pentru filiala de lucru nu exista luni inchise, se completeaza cu valoarea campului *DATA INCEPUT* din tabela *Filiala* din aplicatia de contabilitate.

COD FISA GST SECTOR - nedefinit

GRAD UTILIZARE - 100

Restrictii de operare in acest view:

In acest view nu se pot sterge inregistrari; se pot modifica doar inregistrarile cu data mai mare decat data ultimei luni inchise si a ultimului document de intrare in acest sector. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DE LA DATA*, identificatorul sectorului copiat si gradul de utilizare (camp invizibil la operare).

Daca exista documente de miscare pentru acest sector cu data mai mare sau egala cu data modificarii caracteristicii sectorului (valoarea campului *DE LA DATA*); apare mesajul de eroare "*Exista document de miscare inregistrat pentru aceasta data!*" si nu se salveaza inregistrarea.

Semnificatia campurilor tabelii este urmatoarea:

DE LA DATA - data de la care se modifica caracteristicile sectorului. Camp direct editabil care accepta doar valori ulterioare datei ultimei luni inchise pentru filiala de lucru si unice pentru un sector.

COD FISA GEST.SECTOR -codul fisei analitice de gestiune pe care se vor genera notele contabile pentru sectorul respectiv. Camp de import dintr-un dialog care contine fisele conturilor de gestiune declarate in contabilitate . Este obligatoriu de completat.

DENUMIREA FISA GEST SECTOR - denumirea fisei analitice de gestiune pe care se vor genera notele contabile pentru sectorul respectiv. Campul nu este editabil, se completeaza automat din dialogul deschis pentru completarea campului *COD FISA GEST.SECTOR* .

GRAD UTILIZARE -gradul de utilizare al mijloacelor fixe din acest sector. Camp invizibil la operare.

OBSERVATII - camp direct editabil la dispozitia operatorului.

2.1.1.1.2. Modificari caracteristica sector

Detaliul *Modificari caracteristica sector* se foloseste pentru vizualizarea modificarilor efectuate asupra caracteristicilor sectorului selectat in tab-ul principal. Contine campurile:

DATA MODIFICARII - data in care s-a operat modificarea;

COLOANA MODIFICATA - numele coloanei care s-a modificat ;

VALOAREA ANTERIOARA - valoarea inainte de modificare;

VALOAREA CURENTA - valoarea dupa modificare;

UTILIZATOR - utilizatorul care a operat modificarea;

OBSERVATII - detalii privind inregistrarea modificata. Se completeaza cu: *<de_la_data>*, unde *de_la_data* =data de la care se aplica noile caracteristici (*DE LA DATA* din detaliul *Caracteristica sector*).

2.1.1.2. Mijloace fixe

Tab-ul *Mijloace fixe* se foloseste pentru vizualizarea mijloacelor fixe din filiala de lucru. Contine campurile:

COD MATERIAL - codul mijlocului fix / obiectului de inventar;

DENUMIRE - denumirea mijlocului fix / obiectului de inventar;

DE LA DATA - data de la care se aplica caracteristicile;

NUMAR INVENTAR - numarul de inventar introdus de operator;

NUMAR ORDINE - numarul de ordine procesat automat de aplicatie;

DATA PIF - data punerii in functiune a mijlocului fix / obiectului de inventar;

COD CLASIFICARE - codul de clasificare;
TIMP NORM.FUNCT. - timpul normat de functionare;
TIP INCADRARE - tipul de incadrare;
REGIM AMORTIZARE - regimul de amortizare;
ALTE CLASIFICARI - alte clasificari ale mijlocului fix;
DESCRIERE - descriere mijloc fix;
DIN DONATII - are valoarea DA sau NU (specifica daca mijlocul fix a fost primit din donatii sau nu);
OBSERVATII - observatii.
INFORMATII INTRARE - informatii privind intrare mijlocului fix in unitate, prezentate sub forma <tip_miscare>: <nr_doc> din <data>. Informatiile din acest camp sunt citite din detaliile documentelor de miscare de tip Intrare si Partajare (daca aceasta determina intrare de mijloc fix) operate prin aplicatia E2-IMB sau din detaliul *Fisa mijloc fix* (de pe linia de intrare% sau partajare% cu pvaloare pozitiva) pentru mijloacele fixe preluate din versiunea 1 a aplicatiei Inttec imobilizari.
INFORMATII IESIRE - informatii privind iesirea mijlocului fix din unitate, prezentate sub forma <tip_miscare>: <nr_doc> din <data>, unde <tip_miscare> este Iesiree (daca iesirea mijlocului fix este inregistrata in E2-Imobilizari printr-u document diferi de intrare) sau Partajare (daca iesirea mijlocului fix s-a facut in urma unei partajari inregistrate in E2-Imobilizari)) sau Casare, les_object, Vinzare, Imputare, Partajare cu valoare negativa (pentru miscarile preluate din E1-Imobilizari).

La operarea unui document de miscare prin detaliile: *Intrare MF nou furnizor, MF uzat furnizor, Intrare MF nou productie interna*, deschise pe secventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Date lunare ->Document miscare*, in tabela *Mijloace fixe* se adauga o inregistrare completata astfel:

DE LA DATA - valoarea campului *DATA MISCARE* de pe inregistrarea din tab. *Document miscare* corespunzatoare documentului de intrare caruia ii apartine operatiunea.

DIN DONATIE - DA daca mijlocul fix a fost operat printr-un document de intrare din donatii, in rest NU. Restul campurilor se completeaza cu valorile corespunzatoare completate de operator in detaliul corespunzator tipului de miscare aferent documentului de miscare selectat in tab. *Document miscare (Intrare MF nou furnizor sau MF uzat furnizor sau MF nou productie interna)*.

La operarea unui document de miscare prin detaliul *Intrare MF uzat productie interna*, deschis pe secventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Date lunare ->Document miscare*, in tabela *Mijloace fixe* se adauga o inregistrare completata astfel:

DE LA DATA - valoarea campului *DATA MISCARE* de pe inregistrarea din tab. *Document miscare* corespunzatoare documentului de intrare caruia ii apartine operatiunea.

DIN DONATIE - DA daca mijlocul fix a fost operat printr-un document de intrare din donatii, in rest NU.
VALOARE UNITARA si *VALOARE TOTALA* se completeaza cu valoarea campurilor *VAL.UNITARA INVENTAR*, respectiv *VAL.TOT.INVENTAR* de pe inregistrarea adaugata in detaliul *MF uzat productie interna*.
AMORTIZARE CURENTA, *SOLD CONT AMORTIZARE*, *RULAJ CONT CHELT.AMORTIZARE* se completeaza cu (*VAL.TOT.INVEMNTAR -VALOARE TOTALA*) + *AMORTIZARE LUNARA* de pe inregistrarea adaugata in *MF uzat productie interna*.

Restul campurilor se completeaza cu valorile corespunzatoare completate de operator in detaliile corespunzatoare tipului de miscare aferent documentului de miscare selectat in tab. *Document miscare*.

La operarea unui document de partajare, in tabela *Mijloace fixe* se adauga o inregistrare pentru fiecare mijloc fix (A si B) completata astfel:

DE LA DATA - valoarea campului *DATA MISCARE* de pe inregistrarea din tab. *Document miscare* corespunzatoare documentului de partajare caruia ii apartine operatiunea.

NUMAR INVENTAR si *NUMAR ORDINE* - valoarea campului *NUMAR INVENTAR A*, *NUMAR ORDINE A*; respectiv *NUMAR INVENTAR B*, *NUMAR ORDINE B* de pe inregistrarea adaugata in detaliul *Partajare*. Restul campurilor se completeaza cu valorile corespunzatoare completate de operator in detaliul *Partajare*.

Pentru fiecare mijloc fix selectat in tab *Mijloace fixe* se pot vizualiza toate miscarile (in detaliul *Document miscare*) si informatiile fisei mijlocului fix (in detaliul *Fisa mijloc fix*).

Pe bara de butoane a tab *Mijloace fixe* este disponibil butonul *Rapoarte*



care permite selectarea comenzii *Fisa mijloc fix*. Comanda *Fisa_mijloc_fix* se foloseste pentru generarea raportului cu fisa mijlocului fix selectat la data specificata in casuta *Data raportare*. Casuta *Data raportare* din ecranul de setare mod afisare raport accepta doar data corespunzatoare unei luni existente care este *calculata* sau *inchisa*.

Coloanele raportului se completeaza cu informatiile privind fisa mijlocului fix care au data mai mica decat prima zi a lunii urmatoare celei declarata de operator in casuta *Data raportare* (inclusiv informatiile preluate din versiunea 1 a aplicatiei Inttec Imobilizari, daca exista.

Restrictii la apelarea comenzii *Fisa mijloc fix*:

Daca in tab-ul de lucru nu este selectat un mijloc fix, apare mesajul de eroare "*Nu este selectat niciun mijloc fix!*" si nu se genereaza raportul.

2.1.1.2.1. Document miscare

Tab-ul *Document miscare* se foloseste pentru vizualizarea documentelor de miscare aferente mijlocului fix selectat in tab. Mijloace fixe. Contine campurile:

DATA MISCARE - data documentului e miscare (citita din tab *Document miscare*, pentru miscarile operate prin E2-Imobilizari; respectiv din detaliul *Fisa mijloc fix*, pentru miscarile preluate din E1-Imobilizari).

NR.DOC.MISCARE - numarul documentului de miscare (citit din tab *Document miscare*, pentru miscarile operate prin E2-Imobilizari; respectiv din detaliul *Fisa mijloc fix*, pentru miscarile preluate din E1-Imobilizari).

TIP MISCARE - tipul de miscare (citit din tab *Document miscare*, pentru miscarile operate prin E2-Imobilizari; respectiv din detaliul *Fisa mijloc fix*, pentru miscarile preluate din E1-Imobilizari).

OBSERVATII - valoarea campului *Observatii* din tab *Document miscare*, pentru mijlocul fix procesat; respectiv *Preluare date*, pentru documentele de miscare preluare din E1-Imobilizari.

2.1.1.2.2. Fisa mijlocului fix

Tab-ul *Fisa mijloc fix* se foloseste pentru vizualizarea fisei mijlocului fix selectat in view-ul principal. Tabela se completeaza cu inregistrari pentru fiecare document de miscare al mijlocului fix, pentru fiecare final de an din perioada procesata si cu datele din ultima luna in care exista mijlocul fix.

Contine campurile:

DATA - data documentului de miscare sau a operatiunii. Se completeaza cu valoarea campului *DATA MISCARE* de pe inregistrarea din tab *Document miscare* corespunzatoare documentului in care exista miscare pentru mijlocul fix procesat. Se completeaza cu ultima zi a anului din perioada procesata, pentru liniile de evidentiere a soldul contului de rezerve din reevaluare (105) la finele fiecarui an. Se completeaza cu ultima zi a ultimei luni in care exista mijlocul fix in aplicatie, pentru linia cu starea curenta a mijlocului fix daca mijlocul fix nu a iesit din unitate in perioada procesata. Daca exista date preluate din versiunea E1 a aplicatiei de Imobilizari, se completeaza cu valoarea campului *DATA MISCARE* de pe inregistrarea procesata din tab *Istorie miscari ver. 1*.

NR.DOC.MISCARE - numarul documentului de miscare. Se completeaza doar pe inregistrarile care corespund miscarilor mijlocului fix operate fie prin aplicatia E2-imobilizari, fie preluate din versiunea 1 a aplicatiei de imobilizari (cu valoarea camp *NR.DOCUMENT* din tab *Istorie miscari ver.1*). Pe restul inregistrarilor nu se completeaza.

TIP MISCARE - tipul de miscare. Daca exista date preluate din versiunea 1 a aplicatiei de imobilizari, se completeaza cu valoarea campului *TIP MISCARE* din tab *Istorie miscari ver.1*. Altfel valoarea acestui camp poate fi: *Intrare* - pentru documentul de intrare sau intrare din partajare mijloc fix; tipul de miscare corespunzator altor operatiuni (transfer, modernizar, iesire, vanzare); *Inchidere an* - pentru liniile de evidentiere a soldului contului de rezerve din reevaluare (105); *Stare curenta* - pentru linia cu starea curenta a mijlocului fix, daca mijlocul fix nu a iesit din unitate in perioada procesata.

NR.BUCATI - numarul de bucati mijloc fix. Daca exista date preluate din versiunea 1 a aplicatiei de imobilizari, se completeaza cu valoarea campului *NR BUCARI* din tab *Istorie miscari ver.1*. Altfel se completeaza doar pentru liniile aferente documentelor de miscare cu valorile din detaliile de operare miscare. Pentru linia de intrare prin partajare, valoarea campului *Numar bucati A*, respectiv *Numar bucati B* de pe inregistrarea

dindetaliul Partajare corespunzatoare intrarii mijlocului fix . Pentru linia de modernizare, valoarea campului *Numar bucati* de pe inregistrarea corespunzatoare lunii documentului de modernizare din tab *Mijloace fixe* (deschis pe secventa *Operare->Date lunare*). Pentru linia de iesire, stornarea valorii campului *Numar bucati* de pe inregistrarea din detaliul de iesire (*Partajare, iesire, Vanzare*) corespunzatoare iesirii mijlocului fix procesat. Pe restul inregistrarilor nu se completeaza.

DEBIT - se completeaza cu valoarea mijlocului fix doar pe liniile aferente documentelor de miscare de tip intrare (cu valoarea totala pentru toate intrarile cu exceptia intrarilor mijloace fixe uzate din productie interna, pentru care se completeaza cu valoarea total inventar). Pentru linia de intrare prin partajare se completeaza cu valoarea campului *VALOARE A*, respectiv *VALOARE B* de pe inregistrarea din detaliul partajare corespunzatoare intrarii mijlocului fix procesat. Pe restul inregistrarilor nu se completeaza. Pentru linia de modernizare, produsul dintre valoarea campului *NR.BUCATI* de pe inregistrarea corespunzatoare lunii documentului de modernizare din tab *Mijloace fixe* si valoarea campului *AJUSTARE VALOARE* din detaliul *Modernizare*, daca valoarea campului *AJUSTARE VALOARE* este mai mare sau egala cu 0, altfel nu se completeaza. Daca exista date preluate din versiunea 1 a aplicatiei de imobilizari, se completeaza cu valoarea de pe campul *VALOARE* de pe inregistrarea procesata din tab *Istorie miscari ver.1*, daca aceasta este mai mare sau egala cu zero, altfel nu se completeaza.

CREDIT - se completeaza cu valoarea mijlocului fix doar pe liniile aferente documentelor de miscare de tip iesire. Pe restul inregistrarilor nu se completeaza. Pentru linia de iesire, se completeaza cu produsul valorilor campurilor *VALOARE UNITARA* si *NR.BUCATI* de pe inregistrarea din detaliile de iesire (*Partajare, Iesire* sau *Vanzare*) corespunzatoare iesirii mijlocului fix procesat. Pentru linia de modernizare, stornarea produsului dintre valoarea campului *Nr.BUCATI* de pe inregistrarea corespunzatoare lunii documentului de modernizare si valoarea campului *AJUSTARE VALOARE* din detaliul *Modernizare*, daca valoarea campului *AJUSTARE VALOARE* este mai mica decat 0, altfel nu se completeaza. Daca exista date preluate din versiunea 1 a aplicatiei de imobilizari, se completeaza cu valoarea de pe campul *VALOARE* de pe inregistrarea procesata din tab *Istorie miscari ver.1*, daca aceasta este mai mica decat zero, altfel nu se completeaza.

SOLD - calculat ca $SOLD + DEBIT - CREDIT$. Unde $SOLD =$ valoarea campului cu acelasi nume de pe inregistrarea anterioara inregistrarii procesate (pentru prima inregistrare soldul inregistrarii precedente este 0), **DEBIT** si **CREDIT** = valoarea campului corespunzator de pe inregistrarea procesata.

SOLD CONT 105 - soldul contului de rezerve din reevaluare (105) . Pentru liniile de evidentiere a soldului contului de rezerve din reevaluare (105) si pentru linia cu starea curenta, se completeaza cu valoarea obtinuta prin rotunjirea la numarul de zecimale specificat de ultima valoare a parametrului *NrZecimalaRotunjire* a valorii: $[VALOARE RAMASA * (1 - GRAD UTILIZARE/100)]$. Valoarea ramasa si gradul de utilizare se citesc de pe campurile corespunzatoare din tab *Mijloace fixe* pentru mijloc fix analiza in luna procesata. Pentru liniile aferente miscarilor nu se completeaza. Daca exista date preluate din versiunea 1 a aplicatiei de imobilizari, se completeaza cu valoarea de pe campul *VALOARE 105* de pe inregistrarea procesata din tab *Istorie miscari ver.1*.

COD MISCARE SAF-T - codul tipului de miscare raportat in D406 Active. Valori posibile: 10 -> pentru documentul de intrare mijloc fix daca aceasta este inregistrata prin detaliile: *Intrare MF nou furnizor, Intrare MF nou productie interna, Intrare MF uzat furnizor* sau daca este inregistrata prin detaliul *Intrare MF uzat productie interna* si valorile campurilor *VAL. TOT.INVENTAR* si *VALOARE TOTALA* nu sunt diferite; 20 -> pentru documentul de vanzare mijloc fix; 40 -> pentru documentul de transfer mijloc fix; 50 -> pentru documentul de casare mijloc fix; 130 -> pentru restul documentelor de miscare mijloc fix ; in rest, campul nu se completeaza in rest.

VALOARE SAF-T - valoarea neta a tranzactiei raportata in D406 active. Se completeaza cu valoarea campului *VALOARE TOTALA* din tabela de *Intrare mijloc fix*, pentru operatiunea de intrare. Se completeaza cu valoarea campului *VALOARE A*, respectiv *VALOARE B* din tabela *Partajare*, daca mijlocul fix se obtine in urma unei partajari . Se completeaza cu valoarea campului *VALOARE* dindetaliul *Fisa mijloc fix* , pentru operatiunile de intrare si modernizare preluate din ver.1. Se completeaza cu produsul dintre valoarea campului *NUMAR BUCATI* de pe inregistrarea corespunzatoare lunii documentului de modernizare din tabela *Mijloace fixe- luna* si valoarea campului *CORECTIE VALOARE* din tabela *Modernizare*. Se completeaza cu stornarea valorii campulu *iSOLD* de pe aceasta inregistrare pentru operatiunile de iesire . Se completeaza cu 0, pentru restul documentelor de miscare mijloc fix. In rest nu se completeaza.

2.1.1.3.Istorie miscari ver.1.

Tab-ul *Istorie miscari ver. 1* este util pentru vizualizarea istoriei miscarilor mijloacelor fixe preluate din versiunea 1 a aplicatiei Inttec-Imobilizari (dac aeste cazul). Semnificatia campurilor tabelii este:

NUME GRUP - numele grupului din ver.1 din care s-au preluat datele;
NUMAR INVENTAR - numarul de inventar;
NUMAR ORDINE - numarul de ordine (din registrul inventar) ;
COD MATERIAL - codul atribuit mijlocului fix in nomenclatorul Materiale din aplicatia Stocuri;
DENUMIRE - denumireamijlocului fix;
DATA MISCARE - data documentului de miscare mijloc fix;
NR.DOCUMENT - numarul documentului de miscare;
TIP MISCARE - tipul de miscare;
NR.BUCATI - numarul de bucati procesate;
VALOARE - valoarea mijlocului fix;
VALOARE 105 - soldul contului de rezerve din reevaluare (105)

2.2.OPERARE - Operare

La apelarea liniei de meniu *OPERARE*->*3.Operare* este permisa selectarea oricareia din liniile de mai jos:

Inregistrarea miscari mijloace fixe (linia de meniu 3.1.Date lunare)

Calcularea amortizarilor si generarea notei contabile de amortizare (linia de meniu 3.2.Documente calcul)

2.2.1.Date lunare

La apelarea liniei de meniu *3.Operare*->*3.1.Date lunare* puteti:

Vizualiza situatia mijloacelor fixe in fiecare luna (in tab. Mijloace fixe).

Opera documente de miscare mijloace fixe/ obiecte de inventar (in tab Document miscare si detaliile acestuia)

2.2.1.1. Mijloace fixe

Tab-ul *Mijloace fixe* contine un grid folosit pentru vizualizarea situatiei mijloacelor fixe din unitate pentru luna selectata si un dialog in care operatorul poate completa data lunii de lucru (data lunii pentru care doriti vizualizarea situatiei). In acest view nu se pot sterge si adauga inregistrari, se pot modifica doar inregistrarile aferente unei luni deschise.

La operarea unui document de miscare de tip *intrare MF nou de la furnizor*, prin detaliul *Intrar MF nou furnizor*, mijlocul fix este adaugat automat in tab. *Mijloace fixe* in toate lunile existente in aplicatia E2-Imobilizari, incepand cu data lunii documentului de intrare, astfel:

Luna = toate lunile mai mari sau egale cu data lunii documentului de intrare (valoarea campului *DATA MISCARE* din tab *Document miscare*) ;

datele de identificare mijloc fix si valori= identice cu valoarea campurilor corespunzatoare de pe inregistrarea adaugata in detaliul *Intrar MF nou de la furnizor* al tab *Document miscare*.

DURATA RAMASA = valoarea obtinuta prin inmultirea cu 12 a valorii campului *TIMP NORM.FUNCT.* de pe inregistrarea adaugata in detaliul *Intrar MF nou de la furnizor*.

VALOARE RAMASA = valoarea campului *VALOARE TOTALA* de pe inregistrarea adaugata in detaliul *Intrare MF nou de la furnizor*.

GRAD UTILIZARE = 100

DATA REEVALUARE = valoarea campului *DATA PIF* de pe inregistrarea adaugata in detaliul *Intrar MF nou de la furnizor* al tab *Document miscare*.

DATA AMORTIZARE = prima zi a lunii urmatoare datei specificate de valoarea campului *DATA PIF* de pe inregistrarea adaugata in detaliul *Intrar MF nou de la furnizor* al tab *Document miscare*.

La operarea unui document de miscare de tip *intrare MF nou din productie interna*, prin detaliul *Intrar MF nou productie interna*, mijlocul fix este adaugat automat in tab. *Mijloace fixe* in toate lunile existente in aplicatia E2-Imobilizari, incepand cu data lunii documentului de intrare, astfel:

Luna = toate lunile mai mari sau egale cu data lunii documentului de intrare (valoarea campului *DATA MISCARE* din tab *Document miscare*) ;

datele de identificare mijloc fix si valori= identice cu valoarea campurilor corespunzatoare de pe inregistrarea adaugata in detaliul *Intrare MF nou productie interna* al tab *Document miscare*.

DURATA RAMASA = valoarea obtinuta prin inmultirea cu 12 a valorii campului *TIMP NORM.FUNCT.* de pe inregistrarea adaugata in detaliul *Intrare MF nou productie interna*.

VALOARE RAMASA = valoarea campului *VALOARE TOTALA* de pe inregistrarea adaugata in detaliul *Intrare MF nou productie interna*.

GRAD UTILIZARE = 100

DATA REEVALUARE = valoarea campului *DATA PIF* de pe inregistrarea adaugata in detaliul *Intrare MF nou productie interna* al tab *Document miscare*.

DATA AMORTIZARE = prima zi a lunii urmatoare datei specificate de valoarea campului *DATA PIF* de pe inregistrarea adaugata in detaliul *Intrare MF nou productie interna* al tab *Document miscare*.

La operarea unui document de miscare de tip *intrare MF uzat de la furnizor*, prin detaliul *Intrare MF uzat furnizor*, mijlocul fix este adaugat automat in tab. *Mijloace fixe* in toate lunile existente in aplicatia E2-Imobilizari, incepand cu data lunii documentului de intrare, astfel:

Luna = toate lunile mai mari sau egale cu data lunii documentului de intrare (valoarea campului *DATA MISCARE* din tab *Document miscare*) ;

datele de identificare mijloc fix si valori= identice cu valoarea campurilor corespunzatoare de pe inregistrarea adaugata in detaliul *Intrare MF uzat de la furnizor* al tab *Document miscare*.

VALOARE RAMASA =diferenta dintre valoarea campului *VALOARE TOTALA* si valoarea campului *AMORTIZARE LUNARA* de pe inregistrarea adaugata in detaliul *Intrare MF uzat de la furnizor*.

AMORTIZARE CURENTA, SOLD CONT AMORTIZARE, RULAJ CONT CHELT.AMORTIZARE =valoarea campului *AMORTIZARE LUNARA*

GRAD UTILIZARE = 100

SOLD CONT AMORTIZARE NEDEDUCTIBILA - 0

DATA REEVALUARE = valoarea campului *DATA PIF* de pe inregistrarea adaugata in detaliul *Intrare MF uzat de la furnizor* al tab *Document miscare*.

DATA AMORTIZARE = prima zi a lunii urmatoare datei specificate de valoarea campului *DATA PIF* de pe inregistrarea adaugata in detaliul *Intrare MF uzat de la furnizor* al tab *Document miscare*.

La operarea unui document de miscare de tip *intrare MFU productie interna* , prin detaliul *Intrare MF uzat productie internae*, mijlocul fix se adauga automat in tab. *Mijloace fixe* in toate lunile existente in aplicatia E2-Imobilizari, incepand cu data lunii documentului de intrare, astfel:

Luna = toate lunile mai mari sau egale cu data lunii documentului de intrare (valoarea campului *DATA MISCARE* din tab *Document miscare*) ;

datele de identificare mijloc fix si valori= identice cu valoarea campurilor corespunzatoare de pe inregistrarea adaugata in detaliul *Intrare MF uzate* al tab *Document miscare*.

VALOARE RAMASA =diferenta dintre valoarea campului *VALOARE TOTALA* si valoarea campului *AMORTIZARE LUNARA* de pe inregistrarea adaugata in detaliul *Intrare MF uzate productie proprie*.

AMORTIZARE CURENTA, SOLD CONT AMORTIZARE, RULAJ CONT CHELT.AMORTIZARE =valoarea campului *AMORTIZARE LUNARA* de pe inregistrarea adaugata in detaliul *Intrare MF uzate productie proprie*.

GRAD UTILIZARE = 100

SOLD CONT AMORTIZARE NEDEDUCTIBILA - 0

DATA REEVALUARE = valoarea campului *DATA PIF* de pe inregistrarea adaugata in detaliul *Intrare MF uzat din productie proprie* al tab *Document miscare*.

DATA AMORTIZARE = prima zi a lunii urmatoare datei specificate de valoarea campului *DATA PIF* de pe inregistrarea adaugata in detaliul *Intrare MF uzat din productie proprie* al tab *Document miscare*.

La adaugarea unei inregistrari in detaliul *Partajare*, se completeaza pentru toate lunile existente, incepand cu data lunii documentului de intrare, astfel:

CONT, SECTOR, STARE AMORTIZARE, DATA AMORTIZARE, DATA REEVALUARE, GRAD UTILIZARE, DURATA RAMASA, COEF.DED.AMORT.ACC - valoarea campului corespunzator de pe inregistrarea din tab *Mijloace fixe corespunzatoare mijlocului fix partajat din luna documentului de partajare*.

VALOARE UNITARA - Pentru partajarea valorica, raportul valorilor campurilor *VALOARE TOTALA* si *NR.BUCATI* de pe aceasta inregistrare. Pentru partajarea cantitativa, valoarea campului *VALOARE UNIARA* de pe inregistrarea din tab *Mijloace fixe corespunzatoare mijlocului fix partajat din luna documentului de partajare* .

NR.BUCATI - Pentru partajarea valorica, valoarea campului *NR.BUCATI* de pe inregistrarea din tab *Mijloace fixe* corespunzatoare mijlocului fix partajat din luna documentului de partajare. Pentru partajarea cantitativa, valoarea campului *VALOARE A*, respectiv *VALOARE B* de pe inregistrarea procesata dindetaliul *Partajare*.

VALOARE TOTALA - Pentru partajarea valorica, valoarea campului *VALOARE A*, respectiv *VALOARE B* de pe inregistrarea procesata din detaliul *Partajare*. Pentru partajarea cantitativa, produsul valorilor campurilor *VALOARE UNITARA* si *NR.BUCATI* de pe aceasta inregistrare.

VALOARE RAMASA, AMORTIOZARE LUNARA, AMORTIZARE CURENTA, SOLD CONT AMORTIZARE, SOLD CONT CHELT AMORTIZARE, SOLD CONT AMORTIZARE NEDEDUCTIBILA - produsul dintre valoarea campului corespunzator de pe inregistrarea din tab *Mijloace fixe* corespunzatoare mijlocului fix partajat din luna documentului de partajare si (1 - cota) - pentru primul mijloc fix (A), respectiv cota - pentru al doilea mijloc fix (B)

La calcul lunar pentru un mijloc fix care in luna procesata a avut modernizare, exista inregistrare corespunzatoare lui in detaliul *Modernizare*, se modifica astfel inregistrarea corespunzatoare acestuia:

STARE AMORTIZARE - valoarea campului cu acelasi nume de pe inregistrarea procesata din detaliul *Modernizare*, daca valoarea acestui camp in luna precedenta este diferita de *mijloc fix in conservare* sau *mijloc fix neamortizabil*.

VALOARE UNITARA - suma valorilor campului *VALOARE UNITARA* de pe inregistrarea corespunzatoare mijlocului fix anterior modificarii si valoarea campului *AJUSTARE VALOARE* de pe inregistrarea procesata dindetaliul *Modernizare*

VALOARE TOTALA - rotunjirea la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului *NrZecimaleRotunjire* a produsului valorilor actuale ale campurilor *VALOARE UNITARA* si *NR.BUCATI* de pe aceasta inregistrare.

VALOARE RAMASA - suma valorilor campului *VALOARE RAMASA* de pe inregistrarea corespunzatoare mijlocului fix anterior modificarii si rotunjirea la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului *NrZecimaleRotunjire* a produsului dintre valoarea campului *NR.BUCATI* de pe aceasta inregistrare si valoarea campului *AJUSTARE VALOARE* de pe inregistrarea procesata din detaliul *Modernizare*.

DURATA RAMASA - valoarea campului cu acelasi nume de pe inregistrarea procesata dindetaliul *Modernizare*.

AMORTIZARE LUNARA - se recalculeaza, doar daca valoarea campului *STARE AMORTIZARE* de pe inregistrarea procesata dindetaliul *Modernizare* este *mijloc fix in utilizare, amortizabil*, ca valoarea obtinuta prin rotunjirea la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului *NrZecimaleRotunjire* a valorii $\frac{\text{amortizare}}{100} + \frac{1}{100}$, unde: *amortizare* = valoarea trunchiata a produsului dintre 100 si $\frac{\text{VALOAREA RAMASA}}{(\text{DURATA RAMASA} + 1)}$, daca mijlocul fix are regim de amortizare liniar;

AMORTIZARE CURENTA, SOLD CONT AMORTIZARE, SOLD CONT CHELT AMORTIZARE - se recalculeaza, doar daca valoarea campului *STARE AMORTIZARE* de pe inregistrarea procesata dindetaliul *Modernizare* este *mijloc fix in utilizare, amortizabil*, in functie de noua valoare a campului *AMORTIZARE LUNARA* de pe aceasta inregistrare.

La deschiderea unei luni noi (prin adaugare in tabela *Document* deschisa pe secventa *OPERARE*->3.Operare -> 3.2.Documente calcul), se adauga cate o inregistrare pentru toate mijloacele fixe din luna precedenta.

Erori care se pot obtine la calculul lunar:

Attentionari care se pot obtine la calculul lunar:

mijlocul fix <nr_inventar> (<nr_reginv>) din sectorul <nume_sector> are regim de amortizare accelerat si a trecut intr-un an nou! -> daca mijlocul fix are regim de amortizare accelerat si luna de lucru corespunde primei luni din anul urmator datei punerii in functiune.

Semnificatia campurilor tab. *Mijloace fixe* este urmatoarea:

SECTOR - numele sectorului in care este inregistrat mijlocul fix. Campul nu este editabil.

CONT - contul de gestiune in care se afla mijlocul fix. Campul nu este editabil.

NUMAR INVENTAR - numarul de inventar al mijlocului fix. Campul nu este editabil.

NUMAR ORDINE - numarul de ordine procesat automat de aplicatie pentru mijlocul fix . Campul nu este editabil.

CALCULAT - camp care specifica daca datele lunare ale mijlocului fix respectiv sunt calculate sau nu. La incercarea de modificare a valorii acestui camp se calculeaza datele lunare si campul va avea valoarea corespunzatoare. La initializarea unei luni si la modificarea datelor mijlocului fix intr-o luna anterioara campul va avea valoarea care specifica modificarea datelor lunare.

EROARE CALCUL - ultima eroare obtinuta la calculul lunar pentru mijlocul fix respectiv. Campul nu este editabil.

COD - codul materialului corespunzator mijlocului fix. Campul nu este editabil.

DENUMIRE - denumirea materialului corespunzator mijlocului fix. Campul nu este editabil.

STARE AMORTIZARE - starea de amortizare a mijlocului fix. Campul nu este editabil. Se modifica la calcul lunar in: *mijloc fix in utilizare, amortizabil* ->daca mijlocul fix a fost pus in functiune in luna precedenta (in care a avut *STARE AMORTIZARE=mijloc fix nou, amortizabil incepand cu luna urmatoare*) sau a daca in luna anterioara a fost modernizat (in luna anterioara a avut *STARE AMORTIZARE=mijloc fix modernizat*).

DURATA RAMASA - durata ramasa pentru amortizarea mijlocului fix. Campul nu este editabil. Se calculeaza la calculul lunar prin decrementarea, cu limitare la 0, a valorii campului corespunzator din luna precedenta.

VALOARE UNITARA - valoarea unitara a mijlocului fix. Campul nu este editabil.

NR.BUCATI - cantitatea mijlocului fix. Campul nu este editabil.

VALOARE TOTALA - valoarea totala a mijlocului fix. Campul nu este editabil.

AMORTIZARE LUNARA - amortizarea lunara. Campul nu este editabil. Se calculeaza la calculul lunar in functie de valoarea campului *STARE AMORTIZARE*. Pentru detalii citeste mai jos sectiunea *DETALII CALCUL AMORTIZARE LUNARA*.

AMORTIZARE CURENTA - amortizarea totala. Campul nu este editabil. Se calculeaza la calculul lunar ca suma valorii campului corespunzator din luna precedenta si a campului *AMORTIZARE LUNARA* de pe aceasta inregistrare.

VALOARE RAMASA - valoarea ramasa de amortizat. Campul nu este editabil. Se calculeaza la calculul lunar ca diferenta dintre valoarea campului corespunzator din luna precedenta si a campului *AMORTIZARE LUNARA* de pe aceasta inregistrare.

SOLD CONT AMORTIZARE - soldul contului de amortizare. Campul nu este editabil. Se calculeaza la calculul lunar ca suma valorii campului corespunzator din luna precedenta si a campului *AMORTIZARE LUNARA* de pe aceasta inregistrare.

RULAJ CONT CHELT.AMORTIZARE - rulajul contului de cheltuiala cu amortizarea. Campul nu este editabil. Se calculeaza la calculul lunar ca suma valorii campului corespunzator din luna precedenta si a valorii *AMORTIZARE LUNARA*GRAD URULIZARE/100* rotunjita la 2 zecimale.

SOLD CONT AMORTIZARE NEDEDUCTIBILA - soldului contului de amortizare nedeductibila. Campul nu este editabil.

DATA AMORTIZARE - data amortizarii mijlocului fix. Campul nu este editabil.

DATA REEVALUARE - data reevaluarii. Campul nu este editabil.

GRAD UTILIZARE - gradul de utilizare al mijlocului fix. Campul nu este editabil. Valoarea acestui camp este identica cu cea din luna precedenta, mai putin in cazul mijloacelor fixe modernizate in luna precedenta. In acest caz $GRAD UTILIZARE = (amortizare_lunara - am_neded) / amortizare_lunara * 100$, valoare care se rotunjeste la numarul de zecimale dat de valoarea parametrului *NrZecimaleRotunjire*. Unde: *amortizare_lunara* =valoarea campului cu acelasi nume de pe aceasta inregistrare; *am_neded* = $amortizare_lunaprc * (1 - grad_utiliz_lunaprc/100)$; *amortizare_lunaprc*, *grad_utiliz_lunaprc* =valoarea campurilor *AMORTIZARE LUNARA* si *GRAD UTILIZARE* de pe inregistrarea corespunzatoare mijlocului fix procesat din luna precedenta.

COEFICIENT DET.AMORT.ACC - coeficientul de deducere amortizare accelerata. Campul nu este editabil.

OBSERVATII - camp liber la editare.

DETALII CALCUL AMORTIZARE LUNARA:

CAZ I: Mijlocul fix a fost pus in functiune in luna precedenta (*STARE AMORTIZARE=mijloc fix nou, amortizabil incepand cu luna urmatoare*)

$AMORTIZAREA LUNARA = (amortizare/100 + 1/100)$; valoarea obtinuta se rotunjeste la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului de configurare *NrZecimaleRotunjire*. Unde *amortizare* este valoarea trunchiata a produsului dintre 100 si valoarea:

$VALOARE TOTALA / (TIMP NORMAL * 12)$, daca mijlocul fix are regim de amortizare *liniar*;

$VALOARE TOTALA * COEFICIENT DET.AMORT.ACC / 12$, daca mijlocul fix are regim de amortizare *accelerat*.

*VALOARE TOTALA *COTA DEGRESIV / (TIMP NORMAL * 12)*, daca mijlocul fix are regim de amortizare *degresiv1* sau *degresiv2*.

CAZ II: Mijlocul fix a fost modernizat in luna precedenta (*STARE AMORTIZARE=mijloc fix modernizat, amortizabil din luna urmatoare la noua valoare contabila, cu recalculare grad utilizare si date contabile*):

Daca mijlocul fix are regim de amortizare liniar, atunci *AMORTIZAREA LUNARA=100*VALOAREA RAMASA / DURATA RAMASA+ 1*), aceasta valoare se trunchiaza.

Daca mijlocul fix are regim de amortizare accelerat sau degresiv, atunci *AMORTIZAREA LUNARA* este 0.

VALOARE TOTALA, VALOAREA RAMASA, COEFICIENT DET.AMORT.ACC, AMORTIZARE LUNARA, GRAD UTILIZARE -> valorile campurilor cu acelasi nume de pe aceasta inregistrare.

TIMP NORM.FUNCT.- valoarea campului *timp_normat* de pe inregistrarea din tabelul Mijloace fixe (deschisa pe secventa *OPERARE->2.Editare date->2.1.Compartimente Mijloace fixe*) corespunzatoare mijlocului fix procesat.

COTA DEGRESIV - valoarea campului *COTA SUMA* de pe inregistrarea din Caracteristica cota aferenta cotei *CoefAmDegresiva* la data de inceput a lunii precedente (luna inregistrarii ca mijloc fix nou) pentru timpul normal de functionare al mijlocului fix.

CAZ III: Mijlocul fix este in functiune (*STARE AMORTIZARE=mijloc fix in utilizare, amortizabil*):

AMORTIZARE LUNARA=valoarea campului corespunzator din luna precedenta cu limitare astfel incat *AMORTIZARE CURENTA* sa nu depaseasca valoarea totala a mijlocului fix (valoarea campului *VALOARE TOTALA*).

CAZ IV. Mijlocul fix are *STARE AMORTIZARE* diferita de *mijloc fix nou, amortizabil incepand cu luna urmatoare sau mijloc fix in utilizare, amortizabil sau mijloc fix modernizat, amortizabil din luna urmatoare la noua valoare contabila, cu recalculare grad utilizare si date contabile*:

AMORTIZARE LUNARA=valoarea campului corespunzator din luna precedenta

2.2.1.2. Document miscare

Tab-ul *Document miscare* contine un grid principal folosit pentru inregistrarea documentelor de miscare ale mijloacelor fixe din unitate, si un notebook detaliu al acestuia folosit pentru inregistrarea detaliilor documentului de miscare selectat in gridul principal.

In viewer-ul notebook-ului principal nu se pot sterge inregistrari; se pot modifica doar inregistrarile cu data mai mare decat data ultimei luni inchise. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DATA MISCARE*, id- ul documentului de miscare si *NR.DOC MISCARE*.

Restrictii la operare in acest tab:

Se pot adauga doar inregistrari cu *TIP MISCARE* diferit de *anulare*, altfel apare mesajul de eroare "*Nu exista operatie; ce anulati?*" si nu se poate salva inregistrarea.

La modificarea tipului de miscare de pe o inregistrare existenta se accepta doar *TIP MISCARE=anulare*, altfel apare mesajul de eroare "*Puteti doar sa anulati operatia!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca la adaugarea unei inregistrari, valoarea campului *DATA MISCARE* nu corespunde unei luni existente pentru filiala de lucru, apare mesajul de eroare "*Nu exista luna de lucru corespunzatoare datei documentului!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Pentru tipurile de miscari care genereaza operatiuni in contabilitate (intrare MF nou productie proprie/donatie, intrare MF uzat productie proprie/donatie, transfer, iesire, modernizare partajare), daca in modulul *Operatii gestiuni* al aplicatiei E2 contabilitate nu exista tipuri de documente din categoria corespunzatoare (*Intrare Imobilizari, Transfer Imobilizari, Iesire Imobilizari, respectiv Modificare pret Imobilizari*), apare mesajul de eroare "*In contabilitate, nu exista tip de document pentru categoria operatiunii procesate!*" si nu se poate salva inregistrarea.

La anularea miscarilor care genereaza operatiuni contabile (existenta documente de tip intrare, iesire, transfer, modificare pret in aplicatia *Operatii gestiune*), daca documentul corespunzator din tabela *Document (ogs)* corespunde unei perioade contabile inchise, apare mesajul de eroare "*Operatiunea anuleaza documente contabile dintr-o perioada inchisa!*" si nu se poate salva inregistrarea.

La anulare operatiunii de vanzare, daca foloseste documente din tab *Document (fct)* al aplicatiei contabile Facturi, care corespund unei perioade contabile inchise, apare mesajul de eroare "*Operatiunea anuleaza documente contabile dintr-o perioada inchisa!*" si nu se poate salva inregistrarea.

La anularea operatiunii de intrare (*TipMiscare= intrare MF nou furnizor/productie proprie/donatie sau intrare MF uzat furnizor/productie proprie/donatie*) apare mesaj de confirmare modificare de catre operator "*Anularea operatiunii sterge mijloacele fixe introduse in aplicatie. Sigur doriti modificarea?*". Daca la acest mesaj se alege optiunea Nu (cea implicita) nu se poate salva inregistrarea. Alegerea optiunii Da a acestui dialog poate fi aleasa doar de catre operatorul care apartine grupurilor administrator sau utilizator_admin..

La anularea operatiunilor care genereaza operatiuni in contabilitate (*TipMiscare= transfer, iesire, modernizare sau partajare*) apare mesaj de confirmare modificare de catre operator "*Anularea operatiunii anuleaza operatiunea in contabilitate. Sigur doriti modificarea?*". Daca la acest mesaj se alege optiunea Nu (cea implicita) nu se poate salva inregistrarea. Alegerea optiunii Da a acestui dialog poate fi aleasa doar de catre operatorul care apartine grupurilor administrator sau utilizator_admin.

Anularea celorlalte tipuri de operatiuni poate fi facuta doar de catre operatorul care apartine grupurilor administrator sau utilizator_admin.

La anularea operatiunii de intrare si partajare, daca exista operatiuni ulterioare pentru mijloacele fixe intrate prin documentul procesat, apare mesajul de eroare "*Exista documente de miscare ulterioare pentru mijloacele fixe intrate prin acest document! Refaceti operatiunea dupa anularea acestora!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Operatiuni efectuate la modificarea valorii campului *TIP MISCARE* in anulare:

1. Daca valoarea anterioara a camp *TIP MISCARE* era *intrare MF nou de la furnizor sau intrare MF uzat de la furnizor*:

Pentru toate inregistrarile din detaliul *Intrare MF nou furnizor*, respectiv *Intrare MF uzat furnizor*, corespunzatoare documentului anulat : se sterg inregistrarile corespunzatoare mijlocului fix din tabela *Mijloace fixe* (deschisa pe secventa *3. Operare->3.1. Date lunare->mijloace fixe*) in toate lunile in care acesta exista incepand cu data lunii documentului de intrare ; se sterge inregistrarea pentru mijlocul fix procesat din tabela *Mijloace fixe* (deschisa pe secventa *2. Editare date->2.1. Compartimente mijloace fixe->Mijloace fixe*).

2. Daca valoarea anterioara a camp *TIP MISCARE* era *intrare MF nou productie interna: sau intrare MF uzat productie interna sau intrare MF nou donatii sau intrare MF uzat donatii* :

Pentru toate inregistrarile din detaliul *Intrare MF nou productie interna*, respectiv *intrare MF uzat productie interna*, corespunzatoare documentului anulat : se sterg inregistrarile corespunzatoare mijlocului fix din tabela *Mijloace fixe* (deschisa pe secventa *3. Operare->3.1. Date lunare->mijloace fixe*) in toate lunile in care acesta exista incepand cu data lunii documentului de intrare mfu; se sterge inregistrarea pentru mijlocul fix uzat procesat din tabela *Mijloace fixe* (deschisa pe secventa *2. Editare date->2.1. Compartimente mijloace fixe->Mijloace fixe*).

Se anuleaza documentul corespunzator din contabilitate, daca acesta exista (pe inregistrarea corespunzatoare din tabela *Document* a aplicatiei *Operatii gestiune*, se modifica valoarea campului *STADIU* in *ANULAT*).

3. Daca valoarea anterioara a campului *TIP MISCARE* era *transfer*:

Pentru toate inregistrarile din detaliul *Transfer* corespunzatoare documentului anulat se modifica *SECTOR* si *CONT* pe inregistrarile corespunzatoare mijlocului fix in tab *Mijloace fixe* in toate lunile in care acesta exista incepand cu data lunii documentului de transfer, astfel incat sa corespunda situatiei anterioare a mijlocului fix (in valoarea campurilor *SECTOR SURSA*, respectiv *CONT SURSA* de pe inregistrarea procesata din detaliul *Transfer*).

Se anuleaza documentul corespunzator din contabilitate, daca acesta exista (pe inregistrarea corespunzatoare din tabela *Document* a aplicatiei *Operatii gestiune*, se modifica valoarea campului *STADIU* in *ANULAT*).

4. Daca valoarea anterioara a campului *TIP MISCARE* era *modernizare*:

Pentru toate inregistrarile din detaliul *Modernizare* corespunzatoare documentului anulat, se marcheaza ca necalculat mijlocul fix in tab *Mijloc fix* pentru data lunii documentului de modernizare .

Se anuleaza documentul corespunzator din contabilitate, daca acesta exista (pe inregistrarea corespunzatoare din tabela *Document* a aplicatiei *Operatii gestiune*, se modifica valoarea campului *STADIU* in *ANULAT*).

5.Daca valoarea anterioara a campului *TIP MISCARE* era *partajare*:

Pentru toate inregistrarile din detaliul *Partajare* corespunzatoare documentului anulat. Se sterg inregistrarile corespunzatoare mijloacelor fixe noi (A si B adaugate ca urmare a partajarii) din tab *Mijloace fixe* in toate lunile in care acestea exista incepand cu data lunii documentului de partajare. Se adauga in tab *Mijloace fixe* in toate lunile in care acestea exista, incepand cu data lunii documentului de partajare, inregistrarea corespunzatoare mijlocului fix partajat cu caracteristicile din luna anterioara lunii documentului de partajare.

Se anuleaza documentul corespunzator din contabilitate, daca acesta exista (pe inregistrarea corespunzatoare din tabela *Document* a aplicatiei *Operatii gestiune*, se modifica valoarea campului *STADIU* in *ANULAT*).

6.Daca valoarea anterioara a campului *TIP MISCARE* era *iesire*:

Pentru toate inregistrarile din detaliul *Iesire* corespunzatoare documentului anulat se adauga in tab *Mijloace fixe* - luna in toate lunile existente, incepand cu data lunii documentului de iesire, inregistrarea corespunzatoare mijlocului fix iesit, cu caracteristicile din luna anterioara lunii documentului de iesire.

Se anuleaza documentul corespunzator iesirii imobilizari din contabilitate (tabela *Document (ogs)* a aplicatiei *Operatii gestiune*), daca acesta exista.

7.Daca valoarea anterioara a campului *TIP MISCARE* era *vanzare*:

Pentru toate inregistrarile din detaliul *Vanzare* corespunzatoare documentului anulat se executa automat operatiunile detaliate in continuare. Se adauga in tab *Mijloace fixe* - luna in toate lunile existente, incepand cu data lunii documentului de vanzare, inregistrarea corespunzatoare mijlocului fix vandut, cu caracteristicile din luna anterioara lunii documentului de vanzare. Se sterg din detaliul *Alte operatiuni* aferent documentului de vanzare inregistrat in contabilitate prin aplicatia *Facturi* acele inregistrari introduse automat la operarea documentului de miscare de tip vanzare prin aplicatia *Imobilizari*, care au campul *Observatii* completat cu *Scoatere evidenta imobilizari <valoarea campului nr_doc_miscare de pe inregistrarea corespunzatoare documentului anulat>*.

Semnificatia campurilor tab. *Document miscare* este urmatoarea:

DATA MISCARE - data de la care se aplica miscarea. Nu poate avea valoare nula, accepta doar valori ulterioare datei ultimei luni inchise. Acest camp nu se poate modifica (este editabil doar in adaugare).

TIP MISCARE - tipul documentului miscare operat. Camp de import dintr-un dialog care contine lista cu tipurile de miscari. Nu poate avea valoare nula.

NR.DOC.MISCARE - numarul documentului de miscare.Daca nu are atasata secventa de incrementare automata, operatorul trebuie sa il completeze. Daca nu este completat campul *DATA MISCARE*, apare mesajul "*Completati mai intii coloana DATA MISCARE*" si campul nu este editabil. Daca nu este completat campul *TIP MISCARE* apare mesajul "*Completati mai intii coloana TIP MISCARE*" si campul nu este editabil. In functie de valoarea campului *TIP MISCARE* se determina valoarea parametrului, din modulul *Operatii gestiuni* al aplicatiei E2 Contabilitate, care tine secventa de incrementare (notat in continuare generic cu *SecventaNumar...*). Pentru intrare MF nou productie interna/donatie, intrare MF uzat productie interna/donatie, partajare, parametrul este *SecventaNumarIntrari*. Pentru iesire parametrul este *SecventaNumarIesiri*. Pentru transfer parametrul este *SecventaNumarTransferuri*. Pentru modernizare parametrul este *SecventaNumarModPret* .Daca parametrii nu sunt initializati, atunci operatorul trebuie sa completeze manual valoarea campului *NR.DOC.MISCARE*.

OBSERVATII - camp direct editabil de catre operator

Functie de tipul de miscare, operatorul trebuie sa completeze unul din urmatoarele detalii:

Intrare MF nou furnizor

Intrare MF nou productie interna

Intrare MF uzat furnizor
Intrare MF uzat furnizor
Partajare
Modernizare
Transfer
Iesire
Vanzare
Modificare stare
Modificare caracteristici
Note contabile
Modificari document miscare

2.2.1.2.1. Intrare MF nou furnizor

Tab-ul *Intrare MF nou furnizor* se foloseste pentru inregistrarea intrarilor de mijloace fixe noi primite de la furnizori corespunzatoare documentului de intrare selectat in tab-ul principal. In acest view nu se pot sterge inregistrari. Sunt editabile doar inregistrarile corespunzatoare unui document de intrare mijloc fix nou de la furnizor (care are *TIP MISCARE=intrare MF nou de la furnizor*) dintr-o luna de imobilizari deschisa. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor: COD MATERIAL, DENUMIRE MATERIAL, ID MATERIAL, ID MIJLOC FIX, NUMAR DOC.RCP, DATA DOC.RCP, MODUL, ID DETALIU, NUMAR INVENTAR, NUMAR ORDINE, DATA PIF, VALOARE UNITARA, CANTITATE, VALOARE TOTALA .

Restrictii de operare in acest view:

Daca in detaliul *Intrare* exista alta inregistrare cu aceleasi valori ale campurilor *id_detaliu* si *id_detaliu* corespunzatoare unui document de intrare, apare mesajul "*Este inregistrat un mijloc fix pentru aceasta linie de receptie!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca in detaliul *Intrare MF nou furnizor* exista inregistrare, corespunzatoare unui document de intrare, cu aceleasi valori ale campurilor *id_document* si *id_detaliu* ca si inregistrarea analizata, apare mesajul "*Este inregistrat un mijloc fix pentru aceasta linie de receptie!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca nu exista configurare pentru descarcarea de gestiune a contului destinatie al operatiunii de intrare (nu exista inregistrare in tab. *Fise descarcare gestiune*, deschis in aplicatia E2-Contabilitate pe secventa *Operare->Conturi->Configurare note inchidere*, pentru valoarea campului CONT DESTINATIE de pe inregistrarea procesata in detaliul Operatii gestiune din modul Receptii), apare mesajul "*Nu exista configurare pentru descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca in configurarea descarcarii de gestiune pentru contul destinatie al intrarii nu exista linie de configurare amortizare (in detaliul *Fise corespondenta* pentru configurarea descarcarii determinate anterior nu exista linia de Amortizare sau contul de pe aceasta linie este . (punct)), apare mesajul "*Nu exista contul pentru amortizare in descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca in configurarea descarcarii de gestiune pentru contul destinatie al intrarii nu exista linie de configurare cheltuiala din imobilizari (in detaliul *Fise corespondenta* pentru configurarea descarcarii determinate anterior nu exista linia de *Cheltimb* sau contul de pe aceasta linie este . (punct)), apare mesajul "*Nu exista contul pentru cheltuiala din imobilizari in descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca in configurarea descarcarii de gestiune pentru contul destinatie al intrarii nu exista linie de configurare venit din imobilizari (in detaliul *Fise corespondente* pentru configurarea descarcarii determinate anterior nu exista linia de *Venitimb* sau contul de pe aceasta linie este . (punct)), apare mesajul "*Nu exista contul pentru venitul din imobilizari in descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca data punerii in functiune (valoarea campului *DATA PIF*) nu este in aceeasi luna cu data documentului de intrare, apare mesajul "*Data punerii in functiune trebuie sa fie in aceeasi luna cu data documentului de intrare!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca regimul de amortizare nu este *liniar*, apare mesajul "*Acest regim de amortizare nu este momentan implementat in aplicatie!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca regimul de amortizare este *accelerat* si coeficientul de deducere amortizare accelerata este nul, apare mesajul "*Aveti amortizare accelerata si nu este completat coeficientul de deducere pentru primul an de functionare!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca regimul de amortizare nu este *accelerat* si coeficientul de deducere amortizare accelerata este nenul, apare mesajul "*Nu aveti amortizare accelerata si este completat coeficientul de deducere pentru primul an de functionare!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca modul de amortizare aplicat mijlocului fix este diferit de modurile care se pot aplica unui mijloc fix nou (*mijloc fix nou amortizabil din luna urmatoare sau mijloc fix in conservare sau mijloc fix neamortizabil*), apare mesajul "*Selectie gresita stare (trebuie sa se amortizeaza din luna urmatoare sau sa fie in conservare) sau neamortizabil!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca timpul normat de functionare (valoarea campului *TIMP NORM.FUNCT.*) nu este in intervalul de timp din catalog (valoarea campurilor *timp_min* si *timp_max* din catalog) pentru codul de clasificare selectat, apare mesajul "*Timpul normat trebuie sa fie in intervalul din catalog (<timp_min catalog>...<timp_max catalog>)*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca nu este inregistrata valoare unitara sau cantitate (valoarea campurilor *VALOARE UNITARA* sau *NR.BUCATI* este nula), apare mesajul "*Nu sunt inregistrate valori contabile pentru mijlocul fix!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca una dintre valorile campurilor *VALOARE UNITARA* sau *NR.BUCATI* este negativa, apare mesajul "*Valoarea campului <nume_camp> sa nu fie negativa!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca regimul de amortizare este *degresiv2* si timpul normat de functionare (valoarea campului *TIMP NORMAT FUNCT.*) este mai mic sau egal cu 5, apare mesajul "*Regimul de amortizare nu este corelat cu timpul normal de functionare!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca valoarea parametrului *SecventaNumarInventar* la data documentului nu corespunde unei secvente de incrementare, apare mesajul de eroare "*Nu exista secventa pentru numarul de inventar!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca valoarea unitara este mai mica decat valoarea configurata pentru mijloace fixe (valoarea parametrului *ValoareObiecte*) la data documentului si mijloc fix nu este incadrat ca obiect (*TIP INCADRARE* diferit de *obiect*), apare mesajul de atentionare "*Valoarea unitara este mai mica decat valoarea minima pentru mijloace fixe (<valoarea parametrului>)*" si se salveaza inregistrarea.

Daca valoarea unitara este mai mare sau egala cu valoarea configurata pentru mijloace fixe (valoarea parametrului *ValoareObiecte* la data documentului) si mijloc fix este incadrat ca obiect (*TIP INCADREARE=obiect*), apare mesajul de atentionare "*Valoarea unitara este mai mare decat valoarea maxima pentru obiecte de inventar (<valoarea parametrului>)*" si se salveaza inregistrarea.

Semnificatia campurilor detaliului *Intrare* este urmatoarea:

SECTOR - numele sectorului in care intra mijlocul fix; campul nu accepta valoare nula, se completeaza prin selectie din dialogul care contine sectoarele declarate in aplicatie. Campul nu poate fi modificat (este editabil doar in adaugare).

COD MATERIAL- codul mijlocului fix alocat in nomenclatorul *Materiale* din aplicatia Stocuri. Campul nu accepta valoare nula, se completeaza prin selectie din dialogul care contine materialele aflate intr-un departament de mijloace fixe (departament configurat in nomenclator cu *MijLOC FIX =DA*). Campul nu poate fi modificat (este editabil doar in adaugare).

DENUMIRE - denumirea mijlocului fix din nomenclatorul *Materiale* din aplicatia Stocuri. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului anterior.

NUMAR DOC RCP - numarul documentului de receptie corespunzator mijlocului fix. Campul este editabil doar daca sunt completate campurile **SECTOR** si **COD MATERIAL** si daca sectorul are declarata caracteristica la data documentului. Nu accepta valoare nula, se completeaza prin selectie din dialogul care contine documentele de intrare in gestiunea corespunzatoare sectorului selectat a stocului curent pentru materialul procesat. Campul nu poate fi modificat (este editabil doar in adaugare).

DATA DOC RCP - data documentului de receptie corespunzator mijlocului fix. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului **DATA DOC.RCP**.

MODUL - modulul in care a fost inregistrat documentul de receptie corespunzator mijlocului fix. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului **DATA DOC.RCP**.

ID DETALIU - identificatorul liniei din detaliul Operatii gestiune corespunzatoare intrarii mijlocului fix. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului **DATA DOC.RCP**.

NUMAR INVENTAR - numarul de inventar. Camp direct editabil. Daca este completat, accepta doar valoare unica pentru filiala de lucru. Valoarea implicita este de forma *<grupa> - <nr_reginv>*, unde: *grupa* - primul caracter din valoarea campului **COD CLASIFICARE** de pe aceasta inregistrare; *nr_reginv* - valoarea campului **NUMAR ORDINE** de pe aceasta inregistrare.

NUMAR ORDINE - numarul de ordine intern, al aplicatiei. Campul este incrementat automat folosind secventa specificata de valoarea parametrului *SecventaNumarInventar* la data documentului. Valoarea obtinuta este formatata cu 0 la inceput pe lungimea specificata de valoarea parametrului *LungimeNrInvlnt* la data documentului.

DATA PIF - data punerii in functiune a mijlocului fix. Camp direct editabil, care are validator de data si care nu accepta valoare nula .

COD CLASIFICARE - codul de clasificare al mijlocului fix. Camp editabil. Campul nu accepta valoare nula, se completeaza prin selectie din dialogul cu codurile de clasificare valabile la data documentului .

TIMP NORM FUNCT. - timpul normal de functionare al mijlocului fix. Camp direct editabil, nu accepta valoare nula.

TIP INCADRARE - tipul de incadrare al mijlocului fix. Se completeaza prin selectie din dialogul cu tipurile de incadrare definite in aplicatie. Valoarea implicita este: *obiect* daca valoarea campului VALOARE UNITARA de pe aceasta inregistrare este mai mica decat valoarea parametrului *ValoareObiecte* la data documentulu; si *baza* in rest.

REGIM AMORTIZARE - regimul de amortizare al mijlocului fix. Se completeaza prin selectie din dialogul cu regimurile de amortizare definite in aplicatie; valoarea implicita este *liniar* .

NUME GESTIONAR - numele gestionarului corespunzator gestiunii sectorului in care intra mijlocul fix. Campul nu este editabil.

ALTE CLASIFICARI - alte clasificari ale mijlocului fix. Se completeaza prin selectie din dialogul cu alte clasificari definite pentru filiala de lucru .

DESCRIERE - detalii privind descrierea mijlocului fix. Camp direct editabil, la dispozitia operatorului.

VALOARE UNITARA - valoarea unitara a mijlocului fix. Campul poate fi modificat doar daca documentul corespunde unei perioade contabile deschise in modulul documentului procesat, altfel apare mesajul "*Documentele din modulul Receptii sunt inchise pentru aceasta data! Deschideti perioada corespunzatoare din tab-ul 2.6.4.Inchidere documente (rcp) al aplicatiei E2->cnt!*".

NR. BUCATI - cantitatea mijlocului fix. Campul poate fi modificat doar daca documentul corespunde unei perioade contabile deschise in modulul documentului procesat, altfel apare mesajul "*Documentele din modulul Receptii sunt inchise pentru aceasta data! Deschideti perioada corespunzatoare din tab-ul 2.6.4.Inchidere documente (rcp) al aplicatiei E2->cnt!*".

VALOARE TOTALA - valoarea totala a mijlocului fix. Campul nu este editabil, se calculeaza ca rotunjirea la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului *NrZecimaleRotunjire* a produsul dintre valorile campurilor *VALOARE UNITARA* si *NR. BUCATI* de pe aceasta inregistrare, la modificarea acestora.

STARE AMORTIZARE - modul de amortizare aplicat mijlocului fix. Se completeaza prin selectie din dialogul cu modurile de amortizare definite in aplicatie. Valoarea implicita este *mijloc fix nou, amortizabil incepand cu luna urmatoare*.

COEF. DED. AMORT. ACC. - coeficientul de deducere amortizare accelerata. Camp direct editabil.

OBSERVATII - Camp direct editabil, la dispozitia operatorului

Operatiuni efectuate la modificarea unei inregistrari din detaliul *Intrare MF nou furnizor*.

Se actualizeaza campurile modificate in tab *Mijloace fixe* (deschis pe secventa *2.Editare date->2.1.Compartimente mijloace fixe*), pentru mijlocul fix procesat.

Daca se modifica unul din campurile *STARE AMORTIZARE*, *TIMP NORM.FUNCT.*, *VALOARE UNITARA*, *NR.BUCATI*, *VALOARE TOTALA*, *COEF.DED.AMORT.ACC.*, atunci se actualizeaza inregistrarile corespunzatoare mijlocului fix din toate lunile in care acesta exista incepand cu data lunii documentului de intrare.

Daca se modifica unul din campurile *VALOARE UNITARA*, *NR.BUCATI*, *VALOARE TOTALA* se modifica inregistrarea corespunzatoare din detaliul *Operatii gestiune* al documentului de receptie mijloc fix operat prin modulul *Receptii* din aplicatia de Contabilitate. Astfel $PRET ACHIZITIE=PRET GESTIUNE * 1/(1+ADAOS COMERCIAL/100) * 1/(1+COTA TVA/100)$, unde: $PRET GERSTIUNE=VALOARE UNITARA$ de pe inregistrarea modificata.

2.2.1.2.2.Intrare MF nou productie interna

Tab-ul *Intrare MF nou productie interna* se foloseste pentru inregistrarea intrarilor de mijloace fixe noi din productia interna sau din donatii corespunzatoare documentului de intrare selectat in tab-ul principal. In acest detaliu nu se pot sterge inregistrari; sunt editabile doar inregistrarile corespunzatoare unui document de intrare mijloc fix nou din productia interna sau din donatii (*TIP MISCARE=intrare MF nou productie interna* sau *TIP MISCARE=intrare MF nou donatii*) dintr-o luna de imobilizari deschisa si dintr-o perioada contabila deschisa in modulul Operatii gestiuni din aplicatia de contabilitate. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor: *COD MATERIAL*, *DENUMIRE MATERIAL*, *ID MATERIAL*, *ID MIJLOC FIX*, *NUMAR INVENTAR*, *NUMAR ORDINE*, *VALOARE UNITARA*, *CANTITATE*, *VALOARE TOTALA* .

Restricții de operare în acest detaliu:

Dacă nu există configurare pentru descărcarea de gestiune a contului destinatie al operațiunii de intrare, apare mesajul "*Nu există configurare pentru descărcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" și nu se poate salva înregistrarea.

Dacă în configurarea descărcării de gestiune pentru contul destinatie al intrării nu există linie de configurare amortizare (nu există linia de *Amortizare* sau contul de pe această linie este . (punct)), apare mesajul "*Nu există contul pentru amortizare în descărcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" și nu se poate salva înregistrarea.

Dacă în configurarea descărcării de gestiune pentru contul destinatie al intrării nu există linie de configurare cheltuiala din imobilizări (nu există linia de *CheltImb* sau contul de pe această linie este . (punct)), apare mesajul "*Nu există contul pentru cheltuiala din imobilizări în descărcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" și nu se poate salva înregistrarea.

Dacă în configurarea descărcării de gestiune pentru contul destinatie al intrării nu există linie de configurare venit din imobilizări (nu există linia de *VenitImb* sau contul de pe această linie este . (punct)), apare mesajul "*Nu există contul pentru venitul din imobilizări în descărcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" și nu se poate salva înregistrarea.

Dacă linia corespunde unei intrări din donații (*TIP MISCARE=intrare MF nou donatii*) și în configurarea descărcării de gestiune pentru contul destinatie al intrării nu există linie de configurare intrare din donații în imobilizări (nu există linia de *IntrareDonatii* sau contul de pe această linie este . (punct)), apare mesajul "*Nu există contul de intrare donatii pentru imobilizări în descărcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" și nu se poate salva înregistrarea.

Dacă linia corespunde unei intrări din donații (*TIP MISCARE=intrare MF nou donatii*) și în configurarea descărcării de gestiune pentru contul destinatie al intrării nu există linie de configurare venit din donații (nu există linia de *VenitDonatii* sau contul de pe această linie este . (punct)), apare mesajul "*Nu există contul pentru venitul din donatii în descărcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" și nu se poate salva înregistrarea.

Dacă data punerii în funcțiune (valoarea câmpului *DATA PIF*) nu este în aceeași lună cu data documentului de intrare, apare mesajul "*Data punerii în funcțiune trebuie să fie în aceeași lună cu data documentului de intrare!*" și nu se poate salva înregistrarea.

Dacă regimul de amortizare nu este *liniar*, apare mesajul "*Acest regim de amortizare nu este momentan implementat în aplicație!*" și nu se poate salva înregistrarea.

Dacă regimul de amortizare este *accelerat* și coeficientul de deducere amortizare accelerată este nul, apare mesajul "*Aveți amortizare accelerată și nu este completat coeficientul de deducere pentru primul an de funcționare!*" și nu se poate salva înregistrarea.

Dacă regimul de amortizare nu este *accelerat* și coeficientul de deducere amortizare accelerată este nenul, apare mesajul "*Nu aveți amortizare accelerată și este completat coeficientul de deducere pentru primul an de funcționare!*" și nu se poate salva înregistrarea.

Dacă modul de amortizare aplicat mijlocului fix este diferit de modurile care se pot aplica unui mijloc fix nou (*mijloc fix nou amortizabil din luna următoare sau mijloc fix în conservare sau mijloc fix neamortizabil*), apare mesajul "*Selectie gresita stare (trebuie sa se amortizeaza din luna următoare sau sa fie în conservare sau neamortizabil)!*" și nu se poate salva înregistrarea.

Dacă timpul normal de funcționare nu este în intervalul de timp din catalog pentru codul de clasificare selectat, apare mesajul "*Timpul normal trebuie să fie în intervalul din catalog (<timp_min catalog>...<timp_max catalog>)*" și nu se poate salva înregistrarea.

Dacă nu este înregistrată valoare unitară sau cantitate, apare mesajul "*Nu sunt înregistrate valori contabile pentru mijlocul fix!*" și nu se poate salva înregistrarea.

Dacă una dintre valorile câmpurilor *VALOARE UNITARA* sau *NR.BUCATI* este negativă, apare mesajul "*Valoarea câmpului <nume_camp> sa nu fie negativă!*" și nu se poate salva înregistrarea.

Dacă regimul de amortizare este *degresiv2* și timpul normal de funcționare este mai mic sau egal cu 5, apare mesajul "*Regimul de amortizare nu este corelat cu timpul normal de funcționare!*" și nu se poate salva înregistrarea.

Dacă valoarea parametrului *SecventaNumarInventar* la data documentului nu corespunde unei secvențe de incrementare, apare mesajul de eroare "*Nu există secvența pentru numărul de inventar!*" și nu se poate salva înregistrarea.

Dacă valoarea unitară este mai mică decât valoarea configurată pentru mijloace fixe (valoarea parametrului *ValoareObiecte* la data documentului) și mijloc fix nu este încadrat ca obiect, apare mesajul de atenționare "*Valoarea unitară este mai mică decât valoarea minimă pentru mijloace fixe (<valoarea parametrului>)*" și se salvează înregistrarea.

Daca valoarea unitara (valoarea campului *val_unitara*) este mai mare sau egala cu valoarea configurata pentru mijloace fixe (valoarea parametrului *ValoareObiecte* la data documentului) si mijloc fix este incadrat ca obiect, apare mesajul de atentionare "*Valoarea unitara este mai mare decat valoarea maxima pentru obiecte de inventar (<valoarea parametrului>!*" si se salveaza inregistrarea.

Daca pentru linia procesata, contul de venit determinat din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul destinatie al intrarii este diferit de contul de venit determinat pentru restul inregistrarilor din tabela corespunzatoare acestui document, apare mesajul "*Contul pentru veniturile din imobilizari este diferit de contul documentului adaugat in contabilitate!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca pentru linia procesata, valoarea determinata pentru campul *COD FISA* din tab Document (ogs) este diferita de valoarea campului de pe documentul din contabilitate corespunzator documentului procesat, apare mesajul "*Fisa pentru cheltuiala/venit din imobilizari este diferita de fisa documentului adaugat in contabilitate!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Semnificatia campurilor detaliului *Intrare MF nou productie proprie* este urmatoarea:

SECTOR - numele sectorului in care intra mijlocul fix; campul nu accepta valoare nula, se completeaza prin selectie din dialogul care contine sectoarele declarate in aplicatie. Campul nu poate fi modificat (este editabil doar in adaugare).

CONT - codul contului de gestiune in care intra mijlocul fix. Campul este obligatoriu de completat prin selectie din dialogul care contine conturile analitice de gestiune din aplicatie. Campul nu poate fi modificat (este editabil doar in adaugare).

COD MATERIAL- codul mijlocului fix alocat in nomenclatorul *Materiale* din aplicatia Stocuri. Campul nu accepta valoare nula, se completeaza prin selectie din dialogul care contine materialele aflate intr-un departament de mijloace fixe (departament configurat in nomenclator cu *MijLOC FIX =DA*). Campul nu poate fi modificat (este editabil doar in adaugare).

DENUMIRE - denumirea mijlocului fix din nomenclatorul *Materiale* din aplicatia Stocuri. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului anterior.

NUMAR INVENTAR - numarul de inventar. Camp direct editabil. Daca este completat, accepta doar valoare unica pentru filiala de lucru. Valoarea implicita este de forma *<grupa> - <nr_reginv>*, unde: *grupa* - primul caracter din valoarea campului *COD CLASIFICARE* de pe aceasta inregistrare; *nr_reginv* - valoarea campului *NUMAR ORDINE* de pe aceasta inregistrare.

NUMAR ORDINE - numarul de ordine intern, al aplicatiei. Campul este incrementat automat folosind secventa specificata de valoarea parametrului *SecventaNumarInventar* la data documentului. Valoarea obtinuta este formata cu 0 la inceput pe lungimea specificata de valoarea parametrului *LungimeNrInvInt* la data documentului.

DATA PIF - data punerii in functiune a mijlocului fix. Camp direct editabil, care are validator de data si care nu accepta valoare nula.

COD CLASIFICARE - codul de clasificare al mijlocului fix. Camp editabil. Campul nu accepta valoare nula, se completeaza prin selectie din dialogul cu codurile de clasificare valabile la data documentului.

TIMP NORM FUNCT. - timpul normat de functionare al mijlocului fix. Camp direct editabil, nu accepta valoare nula.

TIP INCADRARE - tipul de incadrare al mijlocului fix. Se completeaza prin selectie din dialogul cu tipurile de incadrare definite in aplicatie. Valoarea implicita este: *obiect* daca valoarea campului *VALOARE UNITARA* de pe aceasta inregistrare este mai mica decat valoarea parametrului *ValoareObiecte* la data documentului; si *baza* in rest.

REGIM AMORTIZARE - regimul de amortizare al mijlocului fix. Se completeaza prin selectie din dialogul cu regimurile de amortizare definite in aplicatie; valoarea implicita este *liniar*.

NUME GESTIONAR - numele gestionarului corespunzator gestiunii sectorului in care intra mijlocul fix. Campul nu este editabil.

ALTE CLASIFICARI - alte clasificari ale mijlocului fix. Se completeaza prin selectie din dialogul cu alte clasificari definite pentru filiala de lucru.

DESCRIERE - detalii privind descrierea mijlocului fix. Camp direct editabil, la dispozitia operatorului.

VALOARE UNITARA - valoarea unitara a mijlocului fix. Campul poate fi modificat doar daca documentul corespunde unei perioade contabile deschise in modulul *Operatii gestiuni*, altfel apare mesajul "*Documentele din modulul Operatii gestiuni sunt inchise pentru aceasta data! Deschideti perioada corespunzatoare din tab-ul 2.10.4.Inchidere document (ogs) al aplicatiei E2->cnt!*".

NR. BUCATI - cantitatea mijlocului fix. Campul poate fi modificat doar daca documentul corespunde unei perioade contabile deschise in modulul *Operatii gestiuni*, altfel apare mesajul "*Documentele din*

modulul Operatii gestiuni sunt inchise pentru aceasta data! Deschideti perioada corespunzatoare din tab-ul 2.10.4. Inchidere document (ogs) al aplicatiei E2->cnt!.

VALOARE TOTALA - valoarea totala a mijlocului fix. Campul nu este editabil, se calculeaza ca rotunjirea la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului *NrZecimaleRotunjire* a produsul dintre valorile campurilor VALOARE UNITARA si NR. BUCATI de pe aceasta inregistrare, la modificarea acestora.

STARE AMORTIZARE - modul de amortizare aplicat mijlocului fix. Se completeaza prin selectie din dialogul cu modurile de amortizare definite in aplicatie. Valoarea implicita este *mijloc fix nou, amortizabil incepand cu luna urmatoare*.

COEF. DED. AMORT. ACC. - coeficientul de deducere amortizare accelerata. Camp direct editabil. Valoarea implicita este 0.

OBSERVATII - Camp direct editabil, la dispozitia operatorului

Operatiuni efectuate in aplicatia de contabilitate (modul *Operatii gestiune*) la adaugarea unei inregistrari in detaliul *Intrare MF nou productie propriuzate*:

1. Daca in tab. *Document miscare*, campul *id_document* nu este completat, se adauga o inregistrare in tabela *Document (ogs)* (deschisa din aplicatia de contabilitate pe secventa *Operare->Operatii gestiune->Operare (ogs)*), astfel:

DATA, DATA RECEPT (LIVR), PERIOADA RAPORTARE - se completeaza cu valoarea campului DATA MISCARE de pe inregistrarea din tab. *Document miscare* corespunzatoare documentului procesat.

NUMAR - valoarea campului NR.DOC.MISCARE de pe inregistrarea din tab. *Document miscare* corespunzatoare documentului procesat.

ORA - ora curenta a sistemului in momentul adaugarii inregistrarii in formatul HH:MM:SS.

CATEG.DOCUMENT - INTRARE

TIP DOC MODUL - BI (NIR) Imobilizari

CONT - Pentru documentele de intrare mijloace fixe din productia proprie se completeaza cu contul de pe linia de *Venitlmb* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data documentului. Pentru documentele de intrare mijloace fixe din donatii se completeaza cu contul de pe linia de *IntrareDonatii* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data documentului.

COD FISA - Daca la data documentului, valoarea parametrului *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune* din modulul Stocuri este Da si in tabela de fise analitice pentru grupa contului completat pe campul CONT exista o fisa cu acelasi cod ca al gestiunii mijlocului fix procesat (valoarea campului COD FISA GST.SECTOR din detaliul *Caracteristica sector* la data documentului pentru sectorul mijlocului fix, atunci se completeaza cu aceasta. Altfel, pentru documentele de intrare mijloace fixe din productia proprie se completeaza cu fusa de pe linia *Venitlmb* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data generarii notei contabile, daca exista, in rest cu *nedefinit*, iar pentru documentele de intrare mijloace fixe din donatii se completeaza cu fisa de pe linia *IntrareDonatii* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data generarii notei contabile, daca exista, in rest cu *nedefinit*.

VERIFICAT - NU

STADIU - VALIDAT

TIP DOC.EMIS - document de miscare mijloace fixe

2. Se adauga o inregistrare in detaliul *Intrari* astfel:

CONT DESTIN - valoarea campului CONT de pe inregistrarea procesata din detaliul *Intrare MF nou productie interna*.

COD FISA DEST - valoarea campului COD FISA DEST.SECTOR din detaliul *Caracteristica sector* la data documentului pentru sectorul mijlocului fix.

COD MATERIAL - valoarea campului COD MATERIAL de pe inregistrarea procesata din detaliul *Intrare MF nou productie interna*.

NUMAR DOC - valoarea campului NR.DOC.MISCARE de pe inregistrarea din tab. *Document miscare* corespunzatoare documentului procesat.

PRET INTRARE - calculat cu formula $PRET\ GESTIUNE * 1/(1+adaos_com/100) * 1/(1+COTA_TVA/100)$.
Unde: COTA_TVA este cota de TVA corespunzatoare NIVEL TVA de pe aceasta inregistrare, daca gestiunea destinatie lucreaza cu TVA inclus, altfel este zero. Unde $PRET\ GESTIUNE = VALOARE\ UNITARA\ mijloc\ fix$
ADAOS COM - 0

NIVEL TVA - nivelul de TVA de pe inregistrarea din nomenclatorul de materiale din Stocuri corespunzatoare materialului procesat.

UM - unitatea de masura de pe inregistrarea din nomenclatorul de materiale din Stocuri corespunzatoare materialului procesat.

PRET GESTIUNE - valoarea campului *VALOARE UNITARA* de pe inregistrarea procesata din detaliul *Intrare MF uzate*.

CANTITATE - valoarea campului *NR. BUCATI* de pe inregistrarea procesata din detaliul *Intrare MF uzate*.

VALOARE - valoarea campului *VALOARE TOTALA* de pe inregistrarea procesata din detaliul *Intrare MF uzate*.

Operatiuni efectuate la modificarea unei inregistrari in detaliul *Intrare MF nou productie proprie*:

a) In aplicatia *Imobilizari*:

Se actualizeaza campurile modificate in tab *Mijloace fixe* pentru mijlocul fix procesat.

Daca se modifica unul din campurile *STARE AMORTIZARE*, *TIMP NORMAL*, *VALOARE UNITARA*, *NR.BUCATI*, *VALOARE TOTALA*, *COEF DED AMORT.ACC*, *DATA PIF*, se actualizeaza inregistrarile corespunzatoare mijlocului fix din tab *Mijloace fixe* in toate lunile in care acesta exista incepand cu data lunii documentului de intrare.

b) In aplicatia de contabilitate, modulul *Operatii de gestiune (ogs)*, daca se modifica unul din campurile *VALOARE UNITARA*, *NR.BUCATI*, *VALOARE TOTALA* se modifica inregistrarea corespunzatoare din detaliul *Intrari*:

PRET INTRAREE VALUTA- calculat cu formula $pret_gestiune * 1/(1+adaos_com/100) * 1/(1+cota_tva/100)$.
. Atentie, daca gestiunea destinatie lucreaza fara TVA inclus, atunci *cota_tva* este zero (0).

PRET GESTIUNE VALUTA - valoarea campului *VALOARE UNITARA* de pe inregistrarea modificata in detaliul *Intrare MF uzate* din *Imobilizari*.

PRET INTRARE LEI- valoarea obtinuta prin impartirea valorii campului *PRET INTRARE VALUTA* la *CURS VALUTAR*.

PRET GESTIUNE LEI- valoarea obtinuta prin impartirea valorii campului *PRET GESTIUNE VALUTA* la *CURS VALUTAR*

CANTITATE - valoarea campului *NR.BUCATI* pe inregistrarea modificata in detaliul *Intrare MF uzate* din *Imobilizari*.

VALOARE TOTALA LEI- valoarea campului *VALOARE TOTALA* de pe inregistrarea modificata in detaliul *Intrare MF uzate* din *Imobilizari*.

VALOARE TOTALA VALUTA - valoarea obtinuta prin impartirea valorii campului *VALOARE TOTALA LEI* la *CURS VALUTAR*

2.2.1.2.3. Intrare MF uzat furnizor

Detaliul *Intrare MF uzat furnizor* se foloseste pentru inregistrarea intrarilor de mijloace fixe aflate in folosinta, primite de la furnizori, corespunzatoare documentului de intrare selectat in tab-ul principal. In acest detaliu nu se pot sterge inregistrari; sunt editabile doar inregistrarile corespunzatoare unui document de intrare mijloc fix uzat de la furnizor dintr-o luna de imobilizari deschisa. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor: *COD MATERIAL*, *DENUMIRE MATERIAL*, *ID MATERIAL*, *ID MIJLOC FIX*, *NUMAR DOC.RCP*, *DATA DOC.RCP*, *NUMAR INVENTAR*, *NUMAR ORDINE*, *DURATA RAMASA*, *VALOARE UNITARA*, *CANTITATE*, *VALOARE TOTALA*, *AMORTIZARE LUNARA*.

Restrictii de operare in acest detaliu:

La calculul valorii campului *AMORTIZARE LUNARA* in urma modificarii valorii campurilor care determina recalcularea valorii acestuia, daca una din valoarea campurilor *VALOARE UNITARA*, *NR BUCATI* sau *DURATA RAMASA* este negativa, apare mesajul de eroare "*Valoarea campului <nume_camp> sa nu fie negativa!*" si nu se calculeaza amortizarea lunara.

Daca nu exista configurare pentru descarcarea de gestiune a contului destinatie al operatiunii de intrare (nu exista linia *Amortizare*), apare mesajul "*Nu exista configurare pentru descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca in configurarea descarcarii de gestiune pentru contul destinatie al intrarii nu exista linie de configurare amortizare sau contul de pe aceasta linie este . (punct)), apare mesajul "*Nu exista contul pentru amortizare in descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca in configurarea descarcarii de gestiune pentru contul destinatie al intrarii nu exista linie de configurare cheltuiala din imobilizari (nu exista linia de *Cheltlmb*) sau contul de pe aceasta linie este . (punct)), apare mesajul "*Nu exista contul pentru cheltuiala din imobilizari in descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca in configurarea descarcarii de gestiune pentru contul destinatie al intrarii nu exista linie de configurare venit din imobilizari (nu exista linia de *Venitlmb*) sau contul de pe aceasta linie este . (punct)), apare mesajul "*Nu exista contul pentru venitul din imobilizari in descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca data punerii in functiune nu este anterioara lunii determinate din data documentului de intrare, apare mesajul "*Data punerii in functiune trebuie sa fie anterioara lunii determinate din data documentului de intrare!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca regimul de amortizare nu este *liniar* , apare mesajul "*Acest regim de amortizare nu este momentan implementat in aplicatie!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca regimul de amortizare este *accelerat* si coeficientul de deducere amortizare accelerata este nul, apare mesajul "*Aveti amortizare accelerata si nu este completat coeficientul de deducere pentru primul an de functionare!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca regimul de amortizare nu este *accelerat* si coeficientul de deducere amortizare accelerata este nenul, apare mesajul "*Nu aveti amortizare accelerata si este completat coeficientul de deducere pentru primul an de functionare!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca modul de amortizare aplicat mijlocului fix este diferit de modurile care se pot aplica unui mijloc fix uzat, apare mesajul "*Selectie gresita stare (trebuie sa fie amortizabil sau in conservare sau neamortizabil)!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca modul de amortizare aplicat mijlocului fix este *mijloc fix neamortizabil* si amortizarea lunara este nenula, apare mesajul "*Mijloc fix neamortizabil cu amortizare lunara nenula!*" si nu se poate salva inregistrarea .

Daca timpul normal de functionare nu este in intervalul de timp din catalog pentru codul de clasificare selectat, apare mesajul "*Timpul normal trebuie sa fie in intervalul din catalog (<timp_min catalog>...<timp_max catalog>)*" si nu se poate salva inregistrarea .

Daca nu este inregistrata valoare unitara sau cantitate, apare mesajul "*Nu sunt inregistrate valori contabile pentru mijlocul fix!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca regimul de amortizare este *degresiv2* si timpul normal de functionare este mai mic sau egal cu 5, apare mesajul "*Regimul de amortizare nu este corelat cu timpul normal de functionare!*" si nu se poate salva inregistrarea .

Daca valoarea parametrului *SecventaNumarInventar* la data documentului nu corespunde unei secvente de incrementare, apare mesajul de eroare "*Nu exista secventa pentru numarul de inventar!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca valoarea unitara este mai mica decat valoarea configurata pentru mijloace fixe (valoarea parametrului *ValoareObiecte* la data documentului) si mijloc fix nu este incadrat ca *obiect*, apare mesajul de atentionare "*Valoarea unitara este mai mica decat valoarea minima pentru mijloace fixe (<valoarea parametrului>)*" si se salveaza inregistrarea.

Daca valoarea unitara este mai mare sau egala cu valoarea configurata pentru mijloace fixe (valoarea parametrului *ValoareObiecte* la data documentului) si mijloc fix este incadrat ca *obiect*, apare mesajul de atentionare "*Valoarea unitara este mai mare decat valoarea maxima pentru obiecte de inventar (<valoarea parametrului>)*" si se salveaza inregistrarea.

Semnificatia campurilor detaliului *Intrare MF uzate furnizor* este urmatoarea:

NUME SECTOR - numele sectorului in care intra mijlocul fix. Campul se completeaza obligatoriu prin selectie din dialogul care contine sectoarele declarate in aplicatie. Campul nu poate fi modificat (este editabil doar in adaugare).

COD MATERIAL - codul materialului corespunzator mijlocului fix. Campul se completeaza obligatoriu prin selectie din dialogul care contine materialele declarate in nomenclatorul Materiale din aplicatia Stocuri si care se afla intr-un departament de mijloace fixe . Campul nu poate fi modificat (este editabil doar in adaugare).

DENUMIRE - denumirea mijlocului fix . Se completeaza la selectia codului acestuia.

NUMAR DOC. RECEPTIE - numarul documentului de receptie corespunzator mijlocului fix. Campul este editabil doar daca sunt completate campurileSECTOR si COD MATERIAL si daca sectorul are declarata caracteristica la data documentului. Se completeaza prin selectie din dialogul care contine documentele de intrare in gestiunea corespunzatoare sectorului selectat a stocului curent pentru materialul procesat. Campul nu poate fi modificat (este editabil doar in adaugare) .

DATA DOC.RECEPTIE - data documentului de receptie corespunzator mijlocului fix. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NUMAR DOC. RECEPTIE*.

MODUL - modulul in care a fost inregistrat documentul de receptie corespunzator mijlocului fix. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NUMAR DOC. RECEPTIE*.

ID DETALIU - identificatorul liniei din detaliul *Operatii gestiune* corespunzatoare intrarii mijlocului fix prin modulul Receptii. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NUMAR DOC. RECEPTIE*.

VALOARE UNITARA - valoarea unitara a mijlocului fix. Campul poate fi doar modificat daca documentul corespunde unei perioade contabile deschise in modulul *Receptii*, altfel apare mesajul "*Documentele din modulul Receptii sunt inchise pentru aceasta data! Deschideti perioada corespunzatoare din tab-ul 2.6.4.Inchidere documente (rcp) al aplicatiei E2->cnt!*".

NUMAR BUCATI - cantitatea mijlocului fix. campul poate fi doar modificat daca documentul corespunde unei perioade contabile deschise in modulul *Receptii*, altfel apare mesajul "*Documentele din modulul Receptii sunt inchise pentru aceasta data! Deschideti perioada corespunzatoare din tab-ul 2.6.4.Inchidere documente (rcp) al aplicatiei E2->cnt!*".

VALOARE TOTALA - valoarea totala a mijlocului fix. Campul nu este editabil, se calculeaza ca rotunjirea la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului *NrZecimalaRotunjire* a produsului dintre valorile campurilor *VALOARE UNITARA* si *NUMAR BUCATI* de pe aceasta inregistrare.

NUMAR INVENTAR - numarul de inventar. Camp direct editabil. Daca este completat de operator accepta doar valoare unica pentru filiala de lucru. Valoarea implicita este de forma *<grupa> - <nr_reginv>*; unde: *grupa* - primul caracter din valoarea campului *COD CLASIFICARE* de pe aceasta inregistrare; *nr_reginv* - valoarea campului *NUMAR ORDINE* de pe aceasta inregistrare.

NUMAR ORDINE - numarul de ordine intern, al aplicatiei; campul este incrementat automat folosind secventa specificata de valoarea parametrului *SecventaNumarInventar* la data documentului. Valoarea obtinuta este formata cu 0 la inceput pe lungimea specificata de valoarea parametrului *LungimeNrInvInt* la data documentului.

DATA PIF - data initiala a punerii in functiune a mijlocului fix (data punerii in functiune a mijlocului fix nou). Camp direct editabil, are validator de data si este obligatoriu de completat.

COD CLASIFICARE - codul de clasificare al mijlocului fix. Camp editabil obligatoriu de completat prin selectie din dialogul cu codurile de clasificare valabile la data documentului.

TIMP NORM .FUNCT. - timpul normal de functionare (in ani) al mijlocului fix; camp direct editabil.

DURATA RAMASA - durata ramasa (in luni), inclusiv luna de lucru, din timpul de functionare al mijlocului fix. Campul nu este editabil. La modificarea valorii campurilor *DATA PIF* si *TIMP NORM.FUNCT* se calculeaza ca $12 * timp_normal - (luna_doc - luna_pif + 12 * (an_doc - an_pif))$, unde: *timp_normal* = valoarea campului *TIMP NORM.FUNCT* de pe aceasta inregistrare; *luna_pif* = luna punerii in functiune determinata din valoarea campului *DATA PIF* de pe aceasta inregistrare; *an_pif* = anul punerii in functiune determinat din valoarea campului *DATA PIF* de pe aceasta inregistrare; *luna_doc* = luna determinata din valoarea campului *DATA MISCARE* de pe inregistrarea selectata in tab-ul principal; *an_doc* = anul determinat din valoarea campului *DATA MISCARE* de pe inregistrarea selectata in tab-ul principal.

AMORTIZARE LUNARA - amortizarea lunara. Campul nu accepta valoare nula. Campul nu este editabil, se calculeaza/recalculeaza la modificarea valorii campurilor *VALOARE UNITARA*, *NUMAR BUCATI*, *DATA PIF*, *TIMP NORM.FUNCT*, *DURATA RAMASA*, *COEF.DED.AMORT.ACC*, *STARE AMORTIZARE* sau *REGIM AMORTIZARE*. Se completeaza cu valoarea obtinuta prin rotunjirea la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului *NrZecimalaRotunjire* a valorii $(amortizare/100 + 1/100)$. Unde: *amortizare* - valoarea trunchiata a produsului dintre 100 si valoarea $val_totala / (durata_ramasa + 1)$, daca mijlocul fix are regim de amortizare liniar. Pentru mijloacele fixe aflate in conservare sau neamortizabile, amortizarea lunara este nula.

TIP INCADRARE - tipul de incadrare al mijlocului fix. Se completeaza prin selectie din dialogul cu tipurile de incadrare definite in aplicatie. Valoarea implicita este *obiect* daca valoarea campului *VALOARE UNITARA* de pe aceasta inregistrare este mai mica decat valoarea parametrului *ValoareObiecte* la data documentului si *baza* in rest.

REGIM AMORTIZARE - regimul de amortizare al mijlocului fix. Se completeaza prin selectie din dialogul cu regimurile de amortizare definite in aplicatie. Valoarea implicita este *liniar*.

NUME GESTIONAR - numele gestionarului corespunzator gestiunii sectorului in care intra mijlocul fix. Campul nu este editabil.

ALTE CLASIFICARI - alte clasificari ale mijlocului fix. Se completeaza prin selectie din dialogul cu alte clasificari definite pentru filiala de lucru.

DESCRIERE - detalii privind descrierea mijlocului fix. Camp direct editabil, la dispozitia operatorului.

STARE AMORTIZARE - modul de amortizare aplicat mijlocului fix. Se completeaza prin selectie din dialogul cu modurile de amortizare definite in aplicatie. Valoarea implicita este *mijloc fix in utilizare, amortizabil*
COEF.DED.AMORT.ACC - coeficientul de deducere amortizare accelerata. Camp direct editabil care are valoarea implicita 0.

OBSERVARTII - observatii. Camp direct editabil.

Operatiuni efectuate la modificarea unei inregistrari din detaliul *Intrare MF uzat furnizor*.

Se actualizeaza campurile modificate in tab *Mijloace fixe* (deschis pe secventa *2.Editare date->2.1.Compartimente mijloace fixe*), pentru mijlocul fix procesat.

Daca se modifica unul din campurile *STARE AMORTIZARE, VALOARE UNITARA, NR.BUCATI, VALOARE TOTALA, DURATA RAMASA,COEF.DED.AMORT.ACC., DATA PIF, AMORTIZARE LUNARA*, atunci se actualizeaza inregistrarile corespunzatoare mijlocului fix din toate lunile in care acesta exista incepand cu data lunii documentului de intrare.

Daca se modifica unul din campurile *VALOARE UNITARA, NR.BUCATI, VALOARE TOTALA* se modifica inregistrarea corespunzatoare din detaliul *Operatii gestiune* al documentului de receptie mijloc fix operat prin modulul *Receptii* din aplicatia de Contabilitate. Astfel $PRET ACHIZITIE=PRET GESTIUNE * 1/(1+ADAOS COMERCIAL/100) * 1/(1+COTA TVA/100)$, unde: $PRET GERSTIUNE=VALOARE UNITARA$ de pe inregistrarea modificata.

2.2.1.2.4.Intrare MF uzat productie interna

Tab-ul *Intrare MF uzat productie interna* se foloseste pentru inregistrarea intrarilor din productia interna sau din donatii de mijloace fixe aflate in folosinta corespunzatoare documentului de intrare selectat in tab-ul principal. Acest detaliu este util si pentru introducerea mijloacelor fixe a caror evidenta a fost tinuta manual sau prin alte aplicatii decat Imobilizari E1 a Inttec. In acest detaliu nu se pot sterge inregistrari, sunt editabile doar inregistrarile corespunzatoare unui document de intrare mijloc fix uzat din productia interna sau din donatii dintr-o luna de imobilizari deschisa si dintr-o perioada contabila deschisa in modulul *Operatii gestiuni* din aplicatia de contabilitate.. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor COD MATERIAL, DENUMIRE, NUMAR INVENTAR, NUMAR ORDINE, VALOARE INVENTAR,DURATA RAMASA, VALOARE UNITARA, VALOARE INVENTAR,NR.BUCATI, VALOARE TOT. INVENTAR,VALOARE TOALA, AMORTIZARE LUNARA.

Restrictii de operare in acest view:

La calculul valorii campului *AMORTIZARE LUNARA* in urma modificarii valorii campurilor care determina recalcularea valorii acestuia, daca una din valoarea campurilor *VALOARE UNITARA, NR.BUCATI* sau *DURARTA RAMASA* este negativa, apare mesajul de eroare "*Valoarea campului <nume_camp> sa nu fie negativa!*" si nu se calculeaza amortizarea lunara.

Daca nu exista configurare pentru descarcarea de gestiune a contului destinatie al operatiunii de intrare (nu exista inregistrare in tab. *Fise descarcare gestiune*, deschis in aplicatia E2-Contabilitate pe secventa *Operare->Conturi->Configurare note inchidere*, pentru valoarea campului *CONT DESTINATIE* de pe inregistrarea procesata in detaliul *Operatii gestiune* din modul *Receptii*), apare mesajul "*Nu exista configurare pentru descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca in configurarea descarcarii de gestiune pentru contul destinatie al intrarii nu exista linie de configurare amortizare (in detaliul *Fise corespondenta* pentru configurarea descarcarii determinate anterior nu exista linia de *Amortizare* sau contul de pe aceasta linie este . (punct)), apare mesajul "*Nu exista contul pentru amortizare in descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca in configurarea descarcarii de gestiune pentru contul destinatie al intrarii nu exista linie de configurare cheltuiala din imobilizari (in detaliul *Fise corespondenta* pentru configurarea descarcarii determinate anterior nu exista linia de *Cheltlmb* sau contul de pe aceasta linie este . (punct)), apare mesajul "*Nu exista contul pentru cheltuiala din imobilizari in descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca in configurarea descarcarii de gestiune pentru contul destinatie al intrarii nu exista linie de configurare venit din imobilizari (in detaliul *Fise corespondente* pentru configurarea descarcarii determinate anterior nu exista linia de *Venitlmb* sau contul de pe aceasta linie este . (punct)), apare mesajul "*Nu exista contul pentru venitul din imobilizari in descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca linia corespunde unei intrari din donatii si in configurarea descarcarii de gestiune pentru contul destinatie al intrarii nu exista linie de configurare intrare din donatii in imobilizari (nu exista linia de *IntrareDonatii*) sau

contul de pe aceasta linie este . (punct)), apare mesajul "*Nu exista contul de intrare donatii pentru imobilizari in descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" si nu se poate salva inregistrarea .

Daca linia corespunde unei intrari din donatii si in configurarea descarcarii de gestiune pentru contul destinatie al intrarii nu exista linie de configurare venit din donatii (nu exista linia de *VenitDonatii*) sau contul de pe aceasta linie este . (punct)), apare mesajul "*Nu exista contul pentru venitul din donatii in descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca data punerii in functiune (valoarea campului *DATA PIF*) nu este anterioara lunii determinate din data documentului de intrare, apare mesajul "*Data punerii in functiune trebuie sa fie anterioara lunii determinate din data documentului de intrare!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca regimul de amortizare nu este liniar , apare mesajul "*Acest regim de amortizare nu este momentan implementat in aplicatie!*" si nu se poate salva inregistrarea .

Daca regimul de amortizare este *accelerat* si coeficientul de deducere amortizare accelerata este nul, apare mesajul "*Aveti amortizare accelerata si nu este completat coeficientul de deducere pentru primul an de functionare!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca regimul de amortizare nu este *accelerat* si coeficientul de deducere amortizare accelerata este nenul, apare mesajul "*Nu aveti amortizare accelerata si este completat coeficientul de deducere pentru primul an de functionare!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca modul de amortizare aplicat mijlocului fix este diferit de modurile care se pot aplica unui mijloc fix uzat, apare mesajul "*Selectie gresita stare (trebuie sa fie amortizabil sau in conservare sau neamortizabil)!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca modul de amortizare aplicat mijlocului fix este *mijloc fix neamortizabil* si amortizarea lunara (este nenula, apare mesajul "*Mijloc fix neamortizabil cu amortizare lunara nenula!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca timpul normal de functionare (valoarea campului *TIMP NORM.FUNCTIONARE*) nu este in intervalul de timp din catalog pentru codul de clasificare selectat (valoarea campului *COD CLASIFICARE*), apare mesajul "*Timpul normal trebuie sa fie in intervalul din catalog (<timp_min catalog>...<timp_max catalog>)*" si nu se poate salva inregistrarea .

Daca nu este inregistrata valoare unitara de inventar sau cantitate , apare mesajul "*Nu sunt inregistrate valori contabile pentru mijlocul fix!*" si nu se poate salva inregistrarea .

Daca valoarea de inventar este mai mica decat valoarea ramasa , apare mesajul "*Valoarea de inventar nu poate fi mai mica decat valoarea ramasa!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca regimul de amortizare este *degresiv2* si timpul normal de functionare (valoarea campului *TIMP NORM.FUNCT.*) este mai mic sau egal cu 5, apare mesajul "*Regimul de amortizare nu este corelat cu timpul normal de functionare!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca valoarea parametrului *SecventaNumarInventar* la data documentului nu corespunde unei secvente de incrementare, apare mesajul de eroare "*Nu exista secventa pentru numarul de inventar!*" si nu se poate salva inregistrarea .

Daca valoarea de inventar unitara este mai mica decat valoarea configurata pentru mijloace fixe (valoarea parametrului *ValoareObiecte* la data documentului) si mijloc fix nu este incadrat ca obiect, apare mesajul de atentionare "*Valoarea unitara este mai mica decat valoarea minima pentru mijloace fixe (<valoarea parametrului>)*!" si se salveaza inregistrarea .

Daca valoarea de inventar unitara este mai mare sau egala cu valoarea configurata pentru mijloace fixe (valoarea parametrului *ValoareObiecte* la data documentului) si mijloc fix este incadrat ca obiect, apare mesajul de atentionare "*Valoarea unitara este mai mare decat valoarea maxima pentru obiecte de inventar (<valoarea parametrului>)*!" si se salveaza inregistrarea .

Daca pentru linia procesata, contul de venit determinat din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul destinatie al intrarii este diferit de contul de venit determinat pentru restul inregistrarilor din tabela corespunzatoare acestui document, apare mesajul "*Contul pentru veniturile din imobilizari este diferit de contul documentului adaugat in contabilitate!*" si nu se poate salva inregistrarea .

Daca pentru linia procesata, valoarea determinata pentru campul *FISA CONT* din tabela Document (ogs) este diferita de valoarea campului de pe documentul din contabilitate corespunzator documentului procesat, apare mesajul "*Fisa pentru cheltuiala/venit din imobilizari este diferita de fisa documentului adaugat in contabilitate!*" si nu se poate salva inregistrarea .

Semnificatia campurilor detaliului *Intrare MF uzat productie proprie* este urmatoarea:

SECTOR - numele sectorului in care intra mijlocul fix. Campul nu accepta valoare nula, se completeaza prin selectie din dialogul care contine sectoarele declarate in aplicatie. Campul nu poate fi modificat pe o inregistrare salvata.

CONT - codul contului de gestiune in care intra mijlocul fix. Campul nu accepta valoare nula, se completeaza prin selectie din dialogul care contine conturile analitice de gestiune din aplicatie . Campul nu poate fi modificat pe o inregistrare salvata.

COD MATERIAL - codul materialului corespunzator mijlocului fix. Campul nu accepta valoare nula, se completeaza prin selectie din dialogul care contine materialele aflate intr-un departament de mijloace fixe. Campul nu poate fi modificat (este editabil doar in adaugare).

DENUMIRE - Denumirea materialului corespunzator mijlocului fix. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului anterior.

VAL.UNIT.INVENTAR - valoarea de unitara de inventar a mijlocului fix. Campul este direct editabil daca documentul corespunde unei perioade contabile deschise in modulul *Operatii gestiuni*, altfel apare mesajul "*Documentele din modulul Operatii gestiuni sunt inchise pentru aceasta data! Deschideti perioada corespunzatoare din tab-ul 2.10.4.Inchidere document (ogs) al aplicatiei E2->cnt!*", fiind obligatoriu de completat. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *NrZecimaleRotunjire*.

VALOARE UNITARA - valoarea unitara ramasa de amortizat a mijlocului fix la inceputul lunii de inregistrare. Camp direct editabil daca documentul corespunde unei perioade contabile deschise in modulul *Operatii gestiuni*, altfel apare mesajul "*Documentele din modulul Operatii gestiuni sunt inchise pentru aceasta data! Deschideti perioada corespunzatoare din tab-ul 2.10.4.Inchidere document (ogs) al aplicatiei E2->cnt!*"; este obligatoriu de completat. Implicit se completeaza cu valoarea campului **VAL.UNIT.INVENTAR**, la modificarea acestuia, daca nu este completat. **NOTA PRODUCATORULUI:** Valoarea acestui camp trebuie obligatoriu modificata daca se opereaza intrarea mijloacelor fixe a caror evidenta a fost tinuta manual sau prin alte aplicatii decat Imobilizari E1. In acest caz operatorul va completa **VALOARE UNITARA** cu valoarea ramasa de recuperat la inceputul lunii de operare document de intrare. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *NrZecimaleRotunjire*.

NR.BUCATI - cantitatea mijlocului fix. Camp direct editabil daca documentul corespunde unei perioade contabile deschise in modulul *Operatii gestiuni*, altfel apare mesajul "*Documentele din modulul Operatii gestiuni sunt inchise pentru aceasta data! Deschideti perioada corespunzatoare din tab-ul 2.10.4.Inchidere document (ogs) al aplicatiei E2->cnt!*"; este obligatoriu de completat. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *NrZecimaleRotunjire*.

VAL.TOT.INVENTAR - valoarea de inventar, totala, a mijlocului fix. Campul nu este editabil, se calculeaza ca rotunjirea la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului *NrZecimaleRotunjire* a produsului dintre valorile campurilor **VAL.UNIT.INVENTAR** si **NR.BUCATI** de pe aceasta inregistrare, la modificarea acestora
VALOARE TOTALA - valoarea totala ramasa a mijlocului fix. Campul nu este editabil, se calculeaza ca rotunjirea la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului *NrZecimaleRotunjire* a produsului dintre valorile campurilor **VALOARE UNITARA** si **NR.BUCATI** de pe aceasta inregistrare, la modificarea acestora.

NUMAR INVENTAR - numarul de inventar. Camp direct editabil. Daca este completat, accepta doar valoare unica pentru filiala de lucru. Valoarea implicita este de forma *<grupa> - <nr_reginv>*, unde: *<grupa>*= primul caracter din valoarea campului **COD CLASIFICARE** de pe aceasta inregistrare; *<nr_reginv>*= valoarea campului **NUMAR ORDINE** de pe aceasta inregistrare .

NUMAR ORDINE - numarul de ordine intern, al aplicatiei. Campul este incrementat automat folosind secventa specificata de valoarea parametrului *SecventaNumarInventar* la data documentului. Valoarea obtinuta este formatata cu 0 la inceput pe lungimea specificata de valoarea parametrului *LungimeNrInvlnt* la data documentului.

DATA PIF - data nitala a punerii in functiune a mijlocului fix. Camp direct editabil; are validator de data si nu accepta valoare nula .

COD CLASIFICARE - codul de clasificare al mijlocului fix. Camp editabil, nu accepta valoare nula, se completeaza prin selectie din dialogul cu codurile de clasificare valabile la data documentului.

TMP NORM FUNCT. - timpul normal de functionare (in ani) al mijlocului fix. Camp direct editabil, nu accepta valoare nula.

DURATA RAMASA - durata ramasa (in luni), inclusiv luna de lucru, din timpul de functionare al mijlocului fix. Campul nu este editabil, la modificarea valorii campurilor **DATA PIF** si **TMP NORM.FUNCT.** se calculeaza cu limitare la 0, ca $[12 * timp_normat - (luna_doc - luna_pif + 12 * (an_doc - an_pif))]$. Unde: *timp_normat* =valoarea campului **TMP NORM.FUNCT.** de pe aceasta inregistrare; *luna_pif* = luna determinata din valoarea campului **DATA PIF** de pe aceasta inregistrare; *an_pif* =anul determinat din valoarea campului **DATA PIF** de pe aceasta inregistrare; *luna_doc* =luna determinata din valoarea campului **DATA MISCARE** de pe inregistrarea selectata in tab-ul principal; *an_doc* = anul determinat din valoarea campului **DATA MISCARE** de pe inregistrarea selectata in tab-ul principal .

AMORTIZARE LUNARA - amortizarea lunara; campul nu accepta valoare nula. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *NrZecimalaRotunjire*. Daca regimul de amortizare al mijlocului fix nu este *liniar*, campul este direct editabil. In rest, la modificarea valorii campurilor *VALOARE UNITARA*, *NR.BUCATI*, *DATA PIF*, *TIMP NORM.FUNCT.*, *DURATA RAMASA*, *COEF.DED.AMORT.ACC*, *STARE AMORTIZARE* sau *REGIM AMORTIZARE*, se completeaza cu valoarea obtinuta prin rotunjirea la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului *NrZecimalaRotunjire* a valorii ($\text{amortizare}/100 + 1/100$). UNDE: *amortizare* =valoarea trunchiata a produsului dintre 100 si valoarea $\text{VALOARE TOTALA} / (\text{DURATA RAMASA} + 1)$, daca mijlocul fix are regim de amortizare *liniar*. Pentru mijloacele fixe aflate in *conservare* sau *neamortizabile*, amortizarea lunara este nula.

TIP INCADRARE - tipul de incadrare al mijlocului fix. Se completeaza prin selectie din dialogul cu tipurile de incadrare definite in aplicatie. Valoarea implicita este *obiect*, daca valoarea campului *VAL:OARE UNITARA* de pe aceasta inregistrare este mai mica decat valoarea parametrului *ValoareObiecte* la data documentului si *baza* in rest.

REGIM AMORTIZARE - regimul de amortizare al mijlocului fix. Se completeaza prin selectie din dialogul cu regimurile de amortizare definite in aplicatie. Valoarea implicita este *liniar*.

NUME GESTIONAR- numele gestionarului corespunzator gestiunii sectorului in care intra mijlocul fix. Campul nu este editabil.

ALTE CLASIFICARI - alte clasificari ale mijlocului fix. Se completeaza prin selectie din dialogul cu alte clasificari definite pentru filiala de lucru.

DESCRIERE - detalii privind descrierea mijlocului fix. Camp direct editabil.

STARE AMORTIZARE - modul de amortizare aplicat mijlocului fix. Se completeaza prin selectie din dialogul cu modurile de amortizare definite in aplicatie. Valoarea implicita este *mijloc fix in utilizare, amortizabil*.

COEF.DED.AMORT.ACC - coeficientul de deducere amortizare accelerata; camp direct editabil. Valoarea implicita este 0.

OBSERVATII - camp direct editabil, la dispozitia operatorului.

Operatiuni efectuate in aplicatia de contabilitate (modul *Operatii gestiune*) la adaugarea unei inregistrari in detaliul *Intrare MF uzate*:

1.Daca in tab. *Document miscare*, campul *id_document* nu este completat, se adauga o inregistrare in tabela *Document (ogs)* (deschisa din aplicatia de contabilitate pe secventa *Operare->Operatii gestiune->Operare (ogs)*), astfel:

DATA, **DATA RECEPTIE (LIVR)**, **PERIOADA RAPORTARE** - se completeaza cu valoarea campului *DATA MISCARE* de pe inregistrarea din tab. *Document miscare* corespunzatoare documentului procesat.

NUMAR- valoarea campului *NR.DOC.MISCARE* de pe inregistrarea din tab. *Document miscare* corespunzatoare documentului procesat.

ORA - ora curenta a sistemului in momentul adaugarii inregistrarii in formatul HH:MM:SS.

CATEG.DOCUMENT - INTRARE

TIP DOC MODUL - BI (NIR) Imobilizari

CONT - Pentru documentele de intrare mijloace fixe din productia proprie se completeaza cu contul de pe linia de *VenitImb* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data documentului. Pentru documentele de intrare mijloace fixe din donatii se completeaza cu contul de pe linia de *IntrareDonatii* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data documentului.

COD FISA - Daca la data documentului, valoarea parametrului *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune* din modulul *Stocuri* este Da si in tabela de fise analitice pentru grupa contului completat pe campul *CONT* exista o fisa cu acelasi cod ca al gestiunii mijlocului fix procesat (valoarea campului *COD FISA GST.SECTOR* din detaliul *Caracteristica sector* la data documentului pentru sectorul mijlocului fix, atunci se completeaza cu aceasta. Altfel, pentru documentele de intrare mijloace fixe din productia proprie se completeaza cu fusa de pe linia *VenitImb* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data generarii notei contabile, daca exista, in rest cu *nedefinit*, iar pentru documentele de intrare mijloace fixe din donatii se completeaza cu fisa de pe linia *IntrareDonatii* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data generarii notei contabile, daca exista, in rest cu *nedefinit*.

VERIFICAT - NU

STADIU - VALIDAT

TIP DOC.EMIS - document de miscare mijloace fixe

2. Se adauga o inregistrare in detaliul *Intrari* astfel:

CONT DESTIN - valoarea campului *CONT* de pe inregistrarea procesata din detaliul *Intrare MF uzat productie proprie*.

COD FISA DEST- valoarea campului *COD FISA DEST.SECTOR* din detaliul *Caracteristica sector* la data documentului pentru sectorul mijlocului fix.

COD MATERIAL - valoarea campului *COD MATERIAL* de pe inregistrarea procesata din detaliul *Intrare MF uzat productie proprie*.

NUMAR DOC - valoarea campului *NR.DOC.MISCARE* de pe inregistrarea din tab. *Document miscare* corespunzatoare documentului procesat.

PRET INTRARE - calculat cu formula $PRET\ GESTIUNE * 1/(1+adaos_com/100) * 1/(1+COTA_TVA/100)$.
Unde: *COTA_TVA* este cota de TVA corespunzatoare *NIVEL TVA* de pe aceasta inregistrare, daca gestiunea destinatie lucreaza cu TVA inclus, altfel este zero.

ADAOS COM - 0

NIVEL TVA - nivelul de TVA de pe inregistrarea din nomenclatorul de materiale din Stocuri corespunzatoare materialului procesat.

UM - unitatea de masura de pe inregistrarea din nomenclatorul de materiale din Stocuri corespunzatoare materialului procesat.

PRET GESTIUNE - valoarea campului *VALOARE UNITARA* de pe inregistrarea procesata din detaliul *Intrare MF uzate*.

CANTITATE - valoarea campului *NR. BUCATI* de pe inregistrarea procesata din detaliul *Intrare MF uzate*.

VALOARE - valoarea campului *VALOARE TOTALA* de pe inregistrarea procesata din detaliul *Intrare MF uzate*.

Operatiuni efectuate la modificarea unei inregistrari in detaliul *Intrare MF uzat productie proprie*:

a) In aplicatia *Imobilizari*:

Se actualizeaza campurile modificate in tab *Mijloace fixe* pentru mijlocul fix procesat.

Daca se modifica unul din campurile *STARE AMORTIZARE*, *VALOARE UNITARA*, *VAL.UNIT.INVENTAR*, *NR.BUCATI*, *VALOARE TOTALA*, *VAL.TOT.INVENTAR*, *DURATA RAMASA*, *DATA AMORTIZARE*, se actualizeaza inregistrarile corespunzatoare mijlocului fix din tab *Mijloace fixe* in toate lunile in care acesta exista incepand cu data lunii documentului de intrare.

b) In aplicatia de contabilitate, modulul *Operatii de gestiune (ogs)*, daca se modifica unul din campurile *VAL.UNIT.INVENTAR*, *NR.BUCATI*, *VAL.TOT.INVENTAR*, se modifica inregistrarea corespunzatoare din detaliul *Intrari* :

PRET INTRAREE VALUTA- calculat cu formula $pret_gestiune * 1/(1+adaos_com/100) * 1/(1+cota_tva/100)$.
. Atentie, daca gestiunea destinatie lucreaza fara TVA inclus, atunci *cota_tva* este zero (0).

PRET GESTIUNE VALUTA - valoarea campului *VALOARE UNITARA* de pe inregistrarea modificata in detaliul *Intrare MF uzat productie proprie* din *Imobilizari*.

PRET INTRARE LEI- valoarea obtinuta prin impartirea valorii campului *PRET INTRARE VALUTA* la *CURS VALUTAR*.

PRET GESTIUNE LEI - valoarea obtinuta prin impartirea valorii campului *PRET GESTIUNE VALUTA* la *CURS VALUTAR*

CANTITATE - valoarea campului *NR.BUCATI* pe inregistrarea modificata in detaliul *Intrare MF uzat productie proprie* din *Imobilizari*.

VALOARE TOTALA LEI- valoarea campului *VAL.TOT INVENTAR* de pe inregistrarea modificata in detaliul *Intrare MF uzat productie proprie* din *Imobilizari*.

VALOARE TOTALA VALUTA - valoarea obtinuta prin impartirea valorii campului *VALOARE TOTALA LEI* la *CURS VALUTAR*

2.2.1.2.5.Partajare

Tab-ul *Partajare* se foloseste pentru inregistrarea partajarilor corespunzatoare documentului de partajare selectat in tab-ul principal. In acest detaliu nu se pot sterge inregistrari. Sunt editabile doar inregistrarile corespunzatoare unui document de partajare dintr-o luna de imobilizari deschisa si dintr-o perioada contabila deschisa in modulul *Operatii gestiuni* din aplicatia de contabilitate. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valoarea niciunui camp.

Restricții de operare în acest detaliu:

Dacă pentru mijlocul fix partajat există documente de mișcare ulterioare, apare mesajul "*Pentru mijlocul fix partajat există documente de mișcare ulterioare! Refaceti operațiunea după anularea acestora!*" și nu se poate salva înregistrarea.

Dacă mijlocul fix nu este calculat în luna documentului de modernizare (valoarea câmpului *CALCULAT* de pe înregistrarea corespunzătoare lunii documentului de partajare din tab *Mijloace fixe* este NU), apare mesajul "*Pentru această operațiune, datele mijlocului fix în luna documentului de mișcare trebuie să fie calculate!*" și nu se poate salva înregistrarea.

Dacă sunt completate câmpurile *NUMAR INVENTAR A* și *NUMAR INVENTAR B* cu aceeași valoare, apare mesajul "*Partile rezultate în urma partajării trebuie să aibă numere de inventar diferite!*" și nu se poate salva înregistrarea.

Dacă una dintre valorile câmpurilor *VALOARE A* sau *VALOARE B* este negativă sau nulă, apare mesajul "*Valoare incorectă pentru partajare (ambele mijloace fixe trebuie să aibă valoare pozitivă nenulă!)*" și nu se poate salva înregistrarea.

Dacă pentru linia procesată, contul de venit determinat din configurarea descărcării de gestiune pentru contul mijlocului fix partajat este diferit de contul de venit determinat pentru restul înregistrărilor din tabela corespunzătoare acestui document, apare mesajul "*Contul pentru veniturile din imobilizări este diferit de contul documentului adăugat în contabilitate!*" și nu se poate salva înregistrarea.

Dacă pentru linia procesată, valoarea determinată pentru fișa de gestiune este diferită de valoarea câmpului de pe documentul din contabilitate corespunzător documentului procesat, apare mesajul "*Fișa pentru cheltuiala/venit din imobilizări este diferită de fișa documentului adăugat în contabilitate!*" și nu se poate salva înregistrarea.

Semnificația câmpurilor detaliului *Partajare* este următoarea:

NUMAR INVENTAR - numărul de inventar al mijlocului fix; ce urmează să fie partajat. Câmpul este obligatoriu de completat și acceptă valoare unică pentru documentul procesat. Se completează prin selecție din dialogul care conține mijloacele fixe din luna corespunzătoare documentului de partajare existente în unitate la data documentului (mijloacele fixe înregistrate în baza de date cu *DE LA DATA* mai mică sau egală cu data documentului de partajare), dacă documentul corespunde unei perioade contabile deschise în modulul *Operații gestiuni*, altfel apare mesajul "*Documentele din modulul Operații gestiuni sunt închise pentru această dată! Deschideți perioada corespunzătoare din tab-ul 2.10.4. Închidere document (ogs) al aplicației E2->cnt!*". Câmpul nu poate fi modificat, fiind editabil doar în adăugare.

NUMAR ORDINE - numărul de ordine intern, al aplicației. Câmpul nu este editabil, se completează din dialogul deschis pentru completarea câmpului *NUMAR INVENTAR*.

COD MATERIAL - codul corespunzător mijlocului fix ce urmează să fie partajat. Câmpul nu este editabil, se completează din dialogul deschis pentru completarea câmpului *NUMAR INVENTAR*.

DENUMIRE - denumirea mijlocului fix ce urmează să fie partajat. Câmpul nu este editabil, se completează din dialogul deschis pentru completarea câmpului *NUMAR INVENTAR*.

SECTOR - sectorul în care se află mijlocul fix ce urmează să fie partajat. Câmpul nu este editabil, se completează din dialogul deschis pentru completarea câmpului *NUMAR INVENTAR*.

CONT - codul contului de gestiune în care se află mijlocul fix ce urmează să fie partajat. Câmpul nu este editabil, se completează din dialogul deschis pentru completarea câmpului *NUMAR INVENTAR*.

NUMAR INVENTAR A - numărul de inventar al primului mijloc fix (A) separat din mijlocul fix partajat. Câmpul este direct editabil de către operator și acceptă doar valoare unică pentru filiala de lucru. Dacă operatorul nu îl completează, la salvarea înregistrării se va completa automat cu valoarea implicită de formă *<grupa>* - *<nr_reginv>*, unde: *<grupa>* = primul caracter din codul de clasificare al mijlocului fix partajat; *<nr_reginv>* = valoarea câmpului *NUMAR ORDINE A* de pe această înregistrare.

NUMAR ORDINE A - numărul de ordine intern, al aplicației, pentru primul mijloc fix (A) separat din mijlocul fix partajat. Câmpul este incrementat automat folosind secvența specificată de valoarea parametrului *SecventaNumarInventar* la data documentului. Valoarea obținută este formatată cu 0 la început pe lungimea specificată de valoarea parametrului *LungimeNrInvInt* la data documentului.

NUMAR INVENTAR B - numărul de inventar al celui de-al doilea mijloc fix (B) separat din mijlocul fix partajat. Câmpul este direct editabil de către operator și acceptă doar valoare unică pentru filiala de lucru. Dacă operatorul nu îl completează, la salvarea înregistrării se va completa automat cu valoarea implicită de formă *<grupa>* - *<nr_reginv>*, unde: *<grupa>* = primul caracter din codul de clasificare al mijlocului fix partajat; *<nr_reginv>* = valoarea câmpului *NUMAR ORDINE B* de pe această înregistrare.

NUMAR ORDINE B - numarul de ordine intern, al aplicatiei, pentru al doilea mijloc fix (B) separat din mijlocul fix partajat. Campul este incrementat automat folosind secventa specificata de valoarea parametrului *SecventaNumarInventar* la data documentului. Valoarea obtinuta este formata cu 0 la inceput pe lungimea specificata de valoarea parametrului *LungimeNrInvlnt* la data documentului.

TIP PARTAJARE - tipul de partajare folosit pentru aceasta operatiune. Campul este obligatoriu de completat prin selectie din lista cu valorile acceptate: *cantitativa* sau *valorica*. Campul este editabil daca documentul corespunde unei perioade contabile deschise in modulul *Operatii gestiuni*, altfel apare mesajul "*Documentele din modulul Operatii gestiuni sunt inchise pentru aceasta data! Deschideti perioada corespunzatoare din tab-ul 2.10.4.Inchidere document (ogs) al aplicatiei E2->cnt!*"

VALOARE -Campul nu este editabil, se completeaza la selectia mijlocului fix functie si la modificarea valorii campului *TIP PARTAJARE*. Daca *TIP PARTAJARE=cantitativa*, atunci se incarca cu cantitatea mijlocului fix partajat din luna documentului de miscare . Daca *TIP PARTAJARE=valorica*, atunci se incarca cu *VALOAREA TOTALA* a mijlocului fix partajat din luna documentului de miscare .

VALOARE A - cantitatea sau valoarea (functie de *TIP PARTAJARE*) pentru primul mijloc fix (A) rezultat din partajare. Campul este direct editabil, daca documentul corespunde unei perioade contabile deschise in modulul *Operatii gestiuni*, altfel apare mesajul "*Documentele din modulul Operatii gestiuni sunt inchise pentru aceasta data! Deschideti perioada corespunzatoare din tab-ul 2.10.4.Inchidere document (ogs) al aplicatiei E2->cnt!*". La selectia mijlocului fix se completeaza cu valoarea campului *VALOARE*. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *NrZecimaleRotunjire*

VALOARE B - cantitatea sau valoarea (functie de *TIP PARTAJARE*) pentru cel de-al doilea mijloc fix (B) rezultat din partajare. Campul nu este editabil, se completeaza automat cu diferenta dintre valoarea campurilor *VALOARE* si *VALOARE A* la modificarea unuia dintre ele.

OBSERVATII - camp direct editabil la dispozitia operatorului.

Operatiuni efectuate la adaugarea unei inregistrari in detaliul *Partajare*:

1.Daca documentul de miscare de tip partajare nu are alocat un ID, atunci se adauga o inregistrare in tabela *Document (ogs)* (deschisa din aplicatia de contabilitate pe secventa *OPERARE->Operatii gestiune->Operare (ogs)*), care se completeaza astfel:

DATA, DATA RECEPT. LVR, PERIOADA RAPORTARE - valoarea campului *DATA MISCARE* de pe inregistrarea din tab *Documente miscare* corespunzatoare documentului procesat .

ORA DOC.- ora curenta a sistemului in momentul adaugarii inregistrarii in formatul HH:MM:SS.

NUMAR - valoarea campului *NR.DOC.MISCARE* de pe inregistrarea din tab *Documente miscare* corespunzatoare documentului procesat.

TIP DOC MODUL - ultimul tip de document din categoria *INTRARE IMOBILIZARI* ale filialei de lucru.

CONT - Daca mijlocul fix partajat nu este obtinut din donatii, se completeaza contul de pe linia *Venitlmb* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data documentului. Daca mijlocul fix partajat este obtinut din donatii, se completeaza contul de pe linia de *IntrareDonatii* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data documentului.

COD FISA - Daca la data documentului, valoarea parametrului *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune* din modulul *Stocuri* este Da si in tabela de fise analitice pentru grupa contului completat pe campul *CONT* exista o fisa cu acelasi cod ca al gestiunii mijlocului fix procesat (valoarea campului *COD FISA GST.SECTOR* din *Caracteristica sector* la data documentului pentru sectorul mijlocului fix), atunci se completeaza cu aceasta fisa. Daca *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune=NU* si daca mijlocul fix partajat nu este obtinut din donatii, *COD FISA* se completeaza cu fisa de pe linia *Venitlmb* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data documentului de partajare, daca exista, altfel se completeaza cu fisa *nedefinit*. Daca *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune=NU* si daca mijlocul fix partajat este obtinut din donatii, *COD FISA* se completeaza cu fisa de pe linia *IntrareDonati* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data documentului de partajare, daca exista, altfel cu fisa *nedefinit*.

DATA OPERARE - data sistemului in momentul adaugarii inregistrarii.

VERIFICAT- NU

DELEGAT - valoarea parametrului *DelegatFactura* din modulul *Operatii gestiuni (ogs)* la data documentului de misare, altfel nedefinit.

UTILIZATOR - utilizatorul care a operat documentul de partajare in *Imobilizari*.

TIP DOC EMIS - *document de miscare mijloace fixe* (generat de aplicatia E2->imb)

2. Se adauga o inregistrare in detaliul *Intrari* aferent documentului de intrare adaugat anterior, pentru a asigura stornarea intrarii mijlocului fix partajat, astfel:

COD DESTIN - valoarea campului *CONT* de pe inregistrarea corespunzatoare mijlocului fix partajat pentru luna documentului de partajare din tab *Mijloace fixe*.

COD FISA DESTIN - valoarea campului campului *COD FISA GST.SECTOR* din *Caracteristica sector* la data documentului, pentru sectorul mijlocului fix partajat.

COD MATERIAL - codul mijlocului fix partajat pentru luna documentului de partajare din tab *Mijloace fixe*- luna.

NUMAR DOC - valoarea campului *NR.DOC.MISCARE* de pe inregistrarea din tab *Documente miscare* corespunzatoare documentului procesat.

PRET INTRARE - calculat cu formula $pret_gestiune * 1/(1+adaos_com/100) * 1/(1+cota_tva/100)$. Unde: *pret_gestiune* = valoarea campului VALOARE UNITARA de pe inregistrarea procesata din detaliul *Partajare*; *adaos_com*=0; *cota_tva*=cota de TVA corespunzatoare , daca gestiunea destinatie lucreaza cu TVA inclus; 0, in rest .

ADAOS COM - 0

NIVEL TVA - nivelul de TVA al mijlocului fix (asa cum este declarat in nomenclatorul Materiale din aplicatia Socuri.

PRET GESTIUNE - valoarea campului VALOARE UNITARA de pe inregistrarea procesata din detaliul *Partajare* al documentului de miscare din aplicatia Imobilizari.

CANTITATE - stornarea valorii campului *NR.BUCATI* de pe inregistrarea procesata la partajare .

VALOARE - produsul dintre valorile campurilor PRET GESTIUNE si CANTITATE de pe aceasta inregistrare.

DATA OPERARE - data sistemului in momentul adaugarii inregistrarii .

UTILIZATOR - utilizatorul care a operat documentul.

3. Se adauga cate o inregistrare in detaliul *Intrari* corespunzatoare intrarii mijloacelor fixe obtinute in urma partajarii (A si B) astfel:

COD DESTIN - valoarea campului *CONT* de pe inregistrarea corespunzatoare mijlocului fix partajat pentru luna documentului de partajare din tab *Mijloace fixe*.

COD FISA DESTIN - valoarea campului campului *COD FISA GST.SECTOR* din *Caracteristica sector* la data documentului, pentru sectorul mijlocului fix partajat.

COD MATERIAL - codul mijlocului fix partajat pentru luna documentului de partajare din tab *Mijloace fixe*- luna.

NUMAR DOC - valoarea campului *NR.DOC.MISCARE* de pe inregistrarea din tab *Documente miscare* corespunzatoare documentului procesat.

PRET INTRARE - calculat cu formula $pret_gestiune * 1/(1+adaos_com/100) * 1/(1+cota_tva/100)$. Unde: *pret_gestiune* = VALOARE UNITARA A / B de pe inregistrarea procesata din detaliul *Partajare*; *adaos_com*=0; *cota_tva*=cota de TVA corespunzatoare , daca gestiunea destinatie lucreaza cu TVA inclus; 0, in rest .

ADAOS COM - 0

NIVEL TVA - nivelul de TVA al mijlocului fix (asa cum este declarat in nomenclatorul Materiale din aplicatia Socuri.

PRET GESTIUNE - valoarea campului VALOARE UNITARA A / B de pe inregistrarea procesata din detaliul *Partajare* al documentului de miscare din aplicatia Imobilizari.

CANTITATE - numarul de bucati pentru mijlocul fix A / B de pe inregistrarea procesata la partajare .

VALOARE - produsul dintre valorile campurilor PRET GESTIUNE si CANTITATE de pe aceasta inregistrare.

DATA OPERARE - data sistemului in momentul adaugarii inregistrarii .

UTILIZATOR - utilizatorul care a operat documentul.

Operatiuni efectuate la modificarea unei inregistrari in detaliul *Partajare*:

Daca se modifica valoarea campului *NUMAR INVENTAR A*, se actualizeaza valoarea campului *NUMAR INVENTAR* din tab *Mijloace fixe* pe inregistrarea corespunzatoare acestui mijloc fix .

Daca se modifica valoarea campului *NUMAR INVENTAR B*, se actualizeaza valoarea campului *NUMAR INVENTAR* din tab *Mijloace fixe* pe inregistrarea corespunzatoare acestui mijloc fix .

Daca se modifica unul din campurile *TIP PARTAJARE*, *VALOARE A* sau *VALOARE B*: 1. Se marcheaza ca necalculate mijloacele fixe A si B in tab *Mijloace fixe*-luna pentru data lunii documentului de partajare. 2. Se modifica valorile campurilor *NUMAR BUCATI*, *VALOARE UNITARA* si *VALOARE TOTALA* pentru mijloacele fixe A si B in tab *Mijloace fixe*-luna pentru data lunii documentului de partajare. 3. Se sterg din detaliul *Intrari* din Contabilitate-OGS inregistrările corespunzatoare intrarilor mijloacelor fixe noi obtinute in urma partajarii (A si

B). 4. Se adauga indetaliul Intrari din contabilitate-OGS inregistrările corespunzatoare intrarilor mijloacelor fixe noi obtinute in urma partajarii (A si B) modificate.

2.2.1.2.6.Modernizare

Tab-ul *Modernizare* se foloseste pentru inregistrarea modificarilor de valoare si a duratelor ramase corespunzatoare documentului de modernizare selectat in tab-ul principal. In acest detaliu nu se pot sterge inregistrari. Sunt editabile doar inregistrările corespunzatoare unui document de modernizare dintr-o luna de imobilizari deschisa si dintr-o perioada contabila deschisa in modulul *Operatii gestiuni* din aplicatia de contabilitate. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valoarea niciunui camp.

Restrictii de operare in adetaliul *Modernizare*:

Daca mijlocul fix nu este calculat in luna documentului de modernizare (are valoarea NU pe campul *CALCULAT* din tab *Mijloace fixe* corespunzator lunii documentului de modernizare), apare mesajul "*Pentru aceasta operatiune, datele mijlocului fix in luna documentului de miscare trebuie sa fie calculate!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca modul de amortizare aplicat mijlocului fix este diferit de modurile care se pot aplica unui mijloc fix modernizat, apare mesajul "*Selectie gresita stare (trebuie sa fie amortizabil sau modernizat)*" si nu se poate salva inregistrarea .

Daca pentru mijlocul fix procesat mai exista un document de modernizare in luna documentului de modernizare procesat, apare mesajul "*Este inregistrata o operatiune de modernizare a mijlocului fix in aceasta luna!*" si nu se poate salva inregistrarea .

Daca valoarea campului *DURATA RAMASA* este negativa, apare mesajul "*Valoarea campului DURATA RAMASA sa nu fie negativa!*" si nu se poate salva inregistrarea .

Daca *VALOARE UNITARA +AJUSTARE VALOARE* este negativa, apare mesajul "*Modificarea determina valoare unitara negativa!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca *VALOARE UNITARA + NUMAR BUCATI*AJUSTARE VALOARE* este negativa, apare mesajul "*Modificarea determina valoare ramasa de amortizat negativa!*" si nu se poate salva inregistrarea .

Daca pentru linia procesata, contul de gestiune al mijlocului fix este diferita de valoarea campului din documentul din contabilitate corespunzator documentului procesat, apare mesajul "*Contul de gestiune al mijlocului fix modernizat este diferit de contul documentului adaugat in contabilitate!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca pentru linia procesata, gestiunea mijlocului fix (valoarea campului *COD FISA GST.SECTOR* din detaliul *Caracteristica sector* la data documentului pentru sectorul in care se afla mijlocul fix) este diferita de valoarea campului din documentul din contabilitate corespunzator documentului procesat, apare mesajul "*Gestiunea mijlocului fix modernizat este diferita de fisa documentului adaugat in contabilitate!*" si nu se poate salva inregistrarea. D

Daca *VALOARE RAMASA+ NUMAR BUCATI * AJUSTARE VALOARE* este nenula si valoarea campului *DURATA RAMASA* este nula, apare mesajul de atentionare "*Ati inregistrat valoare de amortizat fara durata, intreaga valoare se va inregistra pe amortizare lunara in luna corespunzatoare starii de amortizare!*" si se salveaza inregistrarea.

In explicatiile de mai sus *VALOARE UNITARA*, *VALOARE RAMASA* si *NUMAR BUCATI* se analizeaza in tab *Mijloace fixe* -luna, iar *AJUSTARE VALOARE* in detaliul *Modernizare*.

Semnificatia campurilor detaliului *Modernizari* este urmatoarea:

NUMAR INVENTAR - numarul de inventar al mijlocului fix. Camp obligatoriu de completat prin selectie din dialogul care contine mijloacele fixe din luna corespunzatoare documentului de modernizare existente in unitate la data documentului de modernizare, daca documentul corespunde unei perioade contabile deschise in modulul *Operatii gestiuni*, altfel apare mesajul "*Documentele din modulul Operatii gestiuni sunt inchise pentru aceasta data! Deschideti perioada corespunzatoare din tab-ul 2.10.4.Inchidere document (ogs) al aplicatiei E2->cnt!*". Acest camp nu poate fi modificat (este editabil doar in adaugare) .

NUMAR ORDINE - numarul de ordine intern, al aplicatiei. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NUMAR INVENTAR*.

COD MATERIAL - codul materialului corespunzator mijlocului fix. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NUMAR INVENTAR*.

DENUMIRE - denumirea materialului corespunzator mijlocului fix. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NUMAR INVENTAR*.

SECTOR - sectorul in care se afla mijlocul fix. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NUMAR INVENTAR*.

CONT - codul contului de gestiune in care se afla mijlocul fix. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NUMAR INVENTAR*.

AJUSTARE VALOARE - modificarea valorii unitare a mijlocului fix. Campul este direct editabil daca documentul corespunde unei perioade contabile deschise in modulul *Operatii gestiuni*, altfel apare mesajul "*Documentele din modulul Operatii gestiuni sunt inchise pentru aceasta data! Deschideti perioada corespunzatoare din tab-ul 2.10.4.Inchidere document (ogs) al aplicatiei E2->cnt!*";. Campul este obligatoriu de completat. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *NrZecimalaRotunjire*.

DURATA RAMASA- durata ramasa (in luni), inclusiv luna de lucru, din timpul de functionare al mijlocului fix. Campul este obligatoriu de completat. La completarea campului *NUMAR INVENTAR* se completeaza cu *DURATA RAMASA* a acestuia din luna documentului de miscare, dar poate fi modificata de operator.

STARE AMORTIZARE - modul de amortizare aplicat mijlocului fix. Se completeaza prin selectie din dialogul cu modurile de amortizare definite in aplicatie. Valoarea implicita este *mijloc fix modernizat* cu recalcul amortizare incepand cu luna urmatoare .

OBSERVATII -camp liber la editare de catre operator.

Operatiuni efectuate la adaugarea unei inregistrari in detaliul *Modernizare*:

1.Se marcheaza ca necalculat mijlocul fix in in tab *Mijloc fix* pentru data lunii documentului de modernizare .

2.Daca in tab *Document miscare*, inregistrarea aferenta documentului de modernizare nu are alocat ID, atunci se adauga in contabilitate modul *Operatii gestiune (ogs)* o o inregistrare in tabela *Document (ogs)* si se completeaza astfel:

DATA, *DATA RECEPT. LVR*, *PERIOADA RAPORTARE* - valoarea campului *DATA MISCARE* de pe inregistrarea din tab *Documente miscare* corespunzatoare documentului procesat .

ORA DOC.- ora curenta a sistemului in momentul adaugarii inregistrarii in formatul HH:MM:SS.

NUMAR - valoarea campului *NR.DOC.MISCARE* de pe inregistrarea din tab *Documente miscare* corespunzatoare documentului procesat.

TIP DOC MODUL - ultimul tip de document din categoria *MODIFICARE PRET IMOBILIZARI* ale filialei de lucru.

CONT - valoarea campului *CONT* de pe inregistrarea corespunzatoare lunii documentului de modernizare din tab *Mijloace fixe luna*

COD FISA - valoarea campului *COD FISA GST.SECTOR* din *Caracteristica sector* la data documentului pentru sectorul mijlocului fix.

DATA OPERARE - data sistemului in momentul adaugarii inregistrarii.

VERIFICAT- NU

DELEGAT - valoarea parametrului *DelegatFactura* din modulul *Operatii gestiuni (ogs)* la data documentului de miscare, altfel nedefinit.

UTILIZATOR - utilizatorul care a operat documentul de modernizare in *Imobilizari*.

TIP DOC EMIS - *document de miscare mijloace fixe* (generat de aplicatia E2->imb)

3.Se adauga o inregistrare in detaliul *Modificari pret* aferent documentului introdus cf. detaliilor de mai sus, astfel:

NUMAR DOCUMENT - numarul documentului de miscare procesat in *Imobilizari*.

COD MATERIAL - codul mijlocului fix modernizat

PRET NOU - *VALOARE UNITARA +AJUSTARE VALOARE* (valoarea unitara inainte de modernizare la care se adauga ajustarea inregistrata in detaliul de modernizare).

CANTITATE - *NUMAR BUCATI* mijloc fix modernizat (cf. evidentei din tab *Mijloace fixe luna modernizare*.

VALOARE - *PRET NOU * CANTITATE* (de pe aceasta inregistrare).

Operatiuni efectuate la modificarea unei inregistrari in detaliul *Modernizare*:

Daca se modifica unul din campurile *AJUSTARE VALOARE*, *DURATA RAMASA* sau *STARE AMORTIZARE*: se marcheaza ca necalculat mijlocul fix in tab *Mijloace fixe luna* pentru data lunii documentului de modernizare .

Daca se modifica valoarea campului AJUSTARE VALOARE se modifica inregistrarea corespunzatoare din detaliul *Modificare pret* al documentului din Contabilitate Operatii gestiune (ogs) astfel: PRET NOU=VALOARE UNITARA+AJUSTARE VALOARE modificata - AJUSTARE VALOARE initiala; se recalculeaza VALOARE.

2.2.1.2.7.Transfer

Tab-ul *Transfer* se foloseste pentru inregistrarea transferurilor mijloacelor fixe corespunzatoare documentului de transfer selectat in tab-ul principal (*Document miscare*). In acest detaliu nu se pot sterge inregistrari. Sunt editabile doar inregistrările corespunzatoare unui document de transfer dintr-o luna de imobilizari deschisa si dintr-o perioada contabila deschisa in modulul *Operatii gestiuni*. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valoarea niciunui camp.

Restrictii de operare in acest view:

Daca nu exista configurare pentru descarcarea de gestiune a contului destinatie al operatiunii de transfer, apare mesajul "*Nu exista configurare pentru descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca in configurarea descarcarii de gestiune pentru contul destinatie al transferului nu exista linie de configurare amortizare (linia de *Amortizare* sau contul de pe aceasta linie este . (punct)), apare mesajul "*Nu exista contul pentru amortizare in descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca in configurarea descarcarii de gestiune pentru contul destinatie al transferului nu exista linie de configurare cheltuiala din imobilizari (nu exista linia de *Cheltmb* sau contul de pe aceasta linie este . punct)), apare mesajul "*Nu exista contul pentru cheltuiala din imobilizari in descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca in configurarea descarcarii de gestiune pentru contul destinatie al transferului nu exista linie de configurare venit din imobilizari (nu exista linia de *Venitmb* sau contul de pe aceasta linie este . (punct)), apare mesajul "*Nu exista contul pentru venitul din imobilizari in descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" si nu se poate salva inregistrarea .

Daca contul si fisa sursa sunt identice cu contul si fisa destinatie, apare mesajul "*Contul si fisa destinatie sunt identice cu contul si fisa sursa, nu se poate inregistra transferul!*".

Daca pentru mijlocul fix transferat exista documente de miscare ulterioare care genereaza date contabile si carora, in urma acestei operatiuni, li se modifica contul sau fisa de pe inregistrarea corespunzatoare din ctabela Document (ogs), apare mesajul "*Pentru mijlocul fix transferat exista documente de miscare ulterioare carora li se modifica datele contabile in urma acestei operatiuni! Refaceti operatiunea dupa anularea acestora!*" si nu se poate salva inregistrarea .

Daca pentru linia procesata, contul sursa al operatiunii este diferit de contul sursa pentru restul inregistrarilor din tabela corespunzatoare acestui document, apare mesajul "*Contul sursa al transferului este diferit de contul documentului adaugat in contabilitate!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca pentru linia procesata, gestiunea sursa a operatiunii (valoarea campului COD FISA GST.SECTOR din detaliul Caracteristica sector la data documentului pentru sectorul in care se afla mijlocul fix) este diferita de valoarea campului din documentul din contabilitate corespunzator documentului procesat, apare mesajul "*Fisa sursa a transferului este diferita de fisa documentului adaugat in contabilitate!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Semnificatia campurilor detaliului *Transfer* este urmatoarea:

NUMAR INVENTAR - numarul de inventar al mijlocului fix. Campul este obligatoriu de completat, accepta valoare unica pentru documentul procesat. Se completeaza prin selectie din dialogul care contine mijloacele fixe din luna corespunzatoare documentului de transfer existente in unitate la data documentului, daca documentul corespunde unei perioade contabile deschise in modulul *Operatii gestiuni*, altfel apare mesajul "*Documentele din modulul Operatii gestiuni sunt inchise pentru aceasta data! Deschideti perioada corespunzatoare din tab-ul 2.10.4.Inchidere document (ogs) al aplicatiei E2->cnt!*". Campul nu poate fi modificat (este editabil doar in adaugare).

NUMAR ORDINE - campul nu este editabil. Se completeaza automat la selectia **NUMAR INVENTAR**.

COD MATERIAL - codul mijlocului fix. Campul nu este editabil. Se completeaza automat la selectia **NUMAR INVENTAR**.

DENUMIRE - denumirea mijlocului fix. Campul nu este editabil. Se completeaza automat la selectia *NUMAR INVENTAR*.

SECTOR SURSA - sectorul in care se afla mijlocul fix. Campul nu este editabil. Se completeaza automat la selectia *NUMAR INVENTAR*.

CONT SURSA - codul contului de gestiune in care se afla mijlocul fix. Campul nu este editabil. Se completeaza automat la selectia *NUMAR INVENTAR*.

SECTOR DESTINATIE - sectorul in care se transfera mijlocul fix. Campul este obligatoriu de completat prin selectie din dialogul care contine sectoarele declarate in aplicatie, daca documentul corespunde unei perioade contabile deschise in modulul *Operatii gestiuni*, altfel apare mesajul "*Documentele din modulul Operatii gestiuni sunt inchise pentru aceasta data! Deschideti perioada corespunzatoare din tab-ul 2.10.4.Inchidere document (ogs) al aplicatiei E2->cnt!*".

CONT DESTINATIE - codul contului de gestiune in care se transfera mijlocul fix. Campul este obligatoriu de completat prin selectie din dialogul care contine conturile analitice de gestiune din aplicatie, daca documentul corespunde unei perioade contabile deschise in modulul *Operatii gestiuni*, altfel apare mesajul "*Documentele din modulul Operatii gestiuni sunt inchise pentru aceasta data! Deschideti perioada corespunzatoare din tab-ul 2.10.4.Inchidere document (ogs) al aplicatiei E2->cnt!*".

OBSERVATII - camp liber la editare de catre operator.

Operatiuni efectuate la adaugarea unei inregistrari in detaliul *Transfer*:

1.Se modifica *SECTOR* si *CONT* pe inregistrarile corespunzatoare mijlocului fix din tab *Mijloace fixe luna*, in toate lunile in care acesta exista, incepand cu data lunii documentului de transfer, setandu-se valorile declarate pe campurile *SECTOR DESTINATIE* si *CONT DESTINATIE*. din detaliul *Transfer*.

2.Daca in tab *Document miscare*, inregistrarea aferenta documentului de transfer nu are alocat ID, atunci se adauga in contabilitate modul *Operatii gestiune (ogs)* o o inregistrare in tabela *Document (ogs)* si se completeaza astfel:

DATA, *DATA RECEPT. LVR*, *PERIOADA RAPORTARE* - valoarea campului *DATA MISCARE* de pe inregistrarea din tab *Documente miscare* corespunzatoare documentului procesat.

ORA DOC.- ora curenta a sistemului in momentul adaugarii inregistrarii in formatul HH:MM:SS.

NUMAR - valoarea campului *NR.DOC.MISCARE* de pe inregistrarea din tab *Documente miscare* corespunzatoare documentului procesat.

TIP DOC MODUL - ultimul tip de document din categoria *TRANSFER IMOBILIZARI* ale filialei de lucru.

CONT - valoarea campului *CONT* de pe inregistrarea corespunzatoare lunii documentului de modernizare din tab *Mijloace fixe luna (CONT SURSA* din detaliul *Transfer* al aplicatiei *Imobilizari*).

COD FISA - valoarea campului *COD FISA GST.SECTOR* din *Caracteristica sector* la data documentului pentru sectorul mijlocului fix.

DATA OPERARE - data sistemului in momentul adaugarii inregistrarii.

VERIFICAT- NU

DELEGAT - valoarea parametrului *DelegatFactura* din modulul *Operatii gestiuni (ogs)* la data documentului de miscare, altfel nedefinit.

UTILIZATOR - utilizatorul care a operat documentul de transfer in *Imobilizari*.

TIP DOC EMIS - document de miscare *mijloace fixe* (generat de aplicatia *E2->imb*)

3.Se adauga o inregistrare in detaliul *Transfer* al documentului adaugat mai sus si se completeaza astfel:

NUMAR DOCUMENT - valoarea campului *NR.DOC.MISCARE* de pe inregistrarea din tab *Document miscare* corespunzatoare documentului procesat

CONT DESTIN - valoarea campului *CONT DESTINATIE* de pe inregistrarea procesata din detaliul *Transfer* al aplicatiei *Imobilizari*.

COD FISA DEST.- valoarea campului *COD FISA GST.SECTOR* din detaliul *Caracteristica sector* la data documentului pentru sectorul in care se transfera mijlocul fix.

COD MATERIAL - codul mijlocului fix transferat.

COD UM - codul unitatii de masura declarata in nomenclatorul *Materiale* din aplicatia *Stocuri* pentru mijlocul fix procesat.

CANTITATE - valoarea campului *NR.BUCATI* de pe inregistrarea din tab *Mijloace fixe* - luna corespunzatoare mijlocului fix procesat din luna documentului de transfer.

PRET PRIMITOR - 0

LA ACELASI PRET - DA

Operatiuni efectuate la modificarea unei inregistrari in detaliul *Transfer* din *Imobilizari*, daca se modifica unul din campurile *CONT DESTINATIE*, *SECTOR DESTINATIE*:

Se modifica *SECTORUL* si *CONTUL* pe inregistrările corespunzătoare mijlocului fix din tab *Mijloace fixe luna*, in toate lunile in care acesta exista, incepand cu data lunii documentului de transfer, cu noile valori ale *SECTOR DESTINATIE* si *CONT DESTINATIE*.

Se modifica inregistrarea corespunzătoare documentului de transfer din contabilitate *Operatii gestiune*. In detaliul *Transfer* al inregistrării din *Documente (ogs)*: se modifica: *CONT DESTIN*, *FISA DESTIN*, *CONT AD COM*, utilizatorul care a facut modificarea si data ultimei modificari.

2.2.1.2.8. Iesire

Tab-ul *Iesire* se foloseste pentru inregistrarea iesirilor corespunzătoare documentului de iesire selectat in tab-ul *Document miscare*. In acest detaliu nu se pot sterge inregistrari, sunt editabile doar inregistrările corespunzătoare unui document de miscare care are *TIP MISCARE=iesire*, dintr-o luna de imobilizari deschisa si dintr-o perioada contabila deschisa in modulul *Operatii gestiuni*. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valoarea niciunui camp.

Restrictii de operare in acest view:

Daca pentru mijlocul fix vandut exista documente de miscare ulterioare, apare mesajul "*Pentru mijlocul fix iesit exista documente de miscare ulterioare! Refaceti operatiunea dupa anularea acestora!*" si nu se poate salva inregistrarea .

Daca mijlocul fix nu este calculat in luna documentului de vanzare (valoarea campului *CALCULAT* de pe inregistrarea corespunzătoare lunii documentului de vanzare din tab *Mijloace fixe - luna este NU*), apare mesajul "*Pentru aceasta operatiune, datele mijlocului fix in luna documentului de miscare trebuie sa fie calculate!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca in configurarea descarcarii de gestiune pentru contul sursa al iesirii nu exista linie de configurare valoare recuperata (nu exista linia de *ContRecuperare* sau contul de pe aceasta linie este . (punct), apare mesajul "*Nu exista contul pentru valoarea recuperata in descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca in configurarea descarcarii de gestiune pentru contul sursa al iesirii nu exista linie de configurare cheltuiala (nu exista linia de *Chelt* sau contul de pe aceasta linie este . (punct), apare mesajul "*Nu exista contul pentru cheltuiala in descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca pentru linia procesata, contul de cheltuiala determinat din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul sursa al iesirii este diferit de contul de cheltuiala determinat pentru restul inregistrărilor din tabela corespunzătoare acestui document, apare mesajul "*Contul pentru cheltuiala este diferit de contul documentului adaugat in contabilitate!*" si nu se poate salva inregistrarea .

Daca pentru linia procesata, valoarea determinata pentru campul *COD FISA* din *Document (ogs)* este diferita de valoarea campului de pe documentul din contabilitate corespunzător documentului procesat, apare mesajul "*Fisa pentru cheltuiala este diferita de fisa documentului adaugat in contabilitate!*" si nu se poate salva inregistrarea .

Semnificatia campurilor detaliului *Iesire* este urmatoarea:

NUMAR INVENTAR - numarul de inventar al mijlocului fix. Campul este obligatoriu de completat si accepta valoare unica pentru documentul procesat. Se completeaza prin selectie din dialogul care contine mijloacele fixe din luna corespunzătoare documentului de iesire existente in unitate la data documentului , daca documentul corespunde unei perioade contabile deschise in modulul *Operatii gestiuni*, altfel apare mesajul "*Documentele din modulul Operatii gestiuni sunt inchise pentru aceasta data! Deschideti perioada corespunzătoare din tab-ul 2.10.4.Inchidere document (ogs) al aplicatiei E2->cnt!*". Campul nu poate fi modificat (este editabil doar in adaugare) .

NUMAR ORDINE - numarul de ordine intern, al aplicatiei. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NUMAR INVENTAR*.

COD MATERIAL - codul corespunzător mijlocului fix in nomenclatorul de materiale din aplicatia Stocuri. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NUMAR INVENTAR*.

DENUMIRE - denumirea mijlocului fix. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NUMAR INVENTAR*.

SECTOR - sectorul in care se afla mijlocul fix. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NUMAR INVENTAR*.

CONT - codul contului de gestiune in care se afla mijlocul fix;. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NUMAR INVENTAR*.

CONT VAL.RECUPERATA - codul contului in care se inregistreaza valoarea recuperata pentru mijlocul fix iesit (contul declarat pe linia *ContRecuperare* in descrierea de gestiune a contului si gestiunii sursa a iesirii). Campul nu este editabil, se completeaza automat.

FISA VAL.RECUPERATA - codul fisei in care se inregistreaza valoarea recuperata pentru mijlocul fix iesit. Valoarea implicita este codul fisei de pe linia *ContRecuperare* din descrierea de gestiune pentru configurarea descarcarii a contului si gestiunii sursa a iesirii . Campul se poate completa daca documentul corespunde unei perioade contabile deschise in modulul *Operatii gestiuni*, altfel apare mesajul "*Documentele din modulul Operatii gestiuni sunt inchise pentru aceasta data! Deschideti perioada corespunzatoare din tab-ul 2.10.4.Inchidere document (ogs) al aplicatiei E2->cnt!*" si daca este completat campul *NUMAR INVENTAR*, prin selectie din dialogul cu fise analitice ale contului din campul *CONT VAL.RECUPERATA*.

VALOARE RECUPERATA - valoarea recuperata in urma iesirii mijlocului fix. Campul este direct editabil daca documentul corespunde unei perioade contabile deschise in modulul *Operatii gestiuni*, altfel apare mesajul "*Documentele din modulul Operatii gestiuni sunt inchise pentru aceasta data! Deschideti perioada corespunzatoare din tab-ul 2.10.4.Inchidere document (ogs) al aplicatiei E2->cnt!*".. La completarea campului *NUMAR INVENTAR*, se completeaza implicit cu valoarea ramasa a acestui mijloc fix (*VALOARE RAMASA + AMORTIZARE LUNARA* de pe inregistrarea din tab *Mijloace fixe* - luna corespunzatoare mijlocului fix procesat in luna documentului de iesire. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *NrZecimaleRotunjire*.

OBSERVATII - camp direct editabil, la dispozitia operatorului.

Operatiuni efectuate la adaugarea unei inregistrari in detaliul *Iesiri*:

1.Daca in tab *Document miscare*, inregistrarea aferenta documentului de iesire nu are alocat ID, atunci se adauga in contabilitate modul *Operatii gestiune (ogs)* o o inregistrare in tabela *Document (ogs)* si se completeaza astfel:

DATA, DATA RECEPT. LVR, PERIOADA RAPORTARE - valoarea campului *DATA MISCARE* de pe inregistrarea din tab *Documente miscare* corespunzatoare documentului procesat .

ORA DOC.- ora curenta a sistemului in momentul adaugarii inregistrarii in formatul HH:MM:SS.

NUMAR - valoarea campului *NR.DOC.MISCARE* de pe inregistrarea din tab *Documente miscare* corespunzatoare documentului procesat.

TIP DOC MODUL - ultimul tip de document din categoria *IESIRE IMOBILIZARI* ale filialei de lucru.

CONT - valoarea campului *CONT* de pe inregistrarea Chelt a configurarii descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune asociat mijlocului fix procesat.

COD FISA - Daca la data documentului, valoarea parametrului *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune* din modulul *Stocuri* este Da si in tabela de fise analitice pentru grupa contului asociat mijlocului fix procesat exista o fisa cu acelasi cod ca al gestiunii mijlocului fix procesat (valoarea campului *COD FISA GST.SECTOR* din *Caracteristica sectorului* in care se afla mijlocul fix procesat), atunci se completeaza cu aceasta. In rest se completeaza cu codul fisei de pe linia *Chelt* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data documentului de miscare sau cu *nedefinit*, daca aceasta nu exista.

DATA OPERARE - data sistemului in momentul adaugarii inregistrarii.

VERIFICAT- NU

DELEGAT - valoarea parametrului *DelegatFactura* din modulul *Operatii gestiuni (ogs)* la data documentului de misare, altfel *nedefinit*.

UTILIZATOR - utilizatorul care a operat documentul de iesire in *Imobilizari*.

TIP DOC EMIS - *document de miscare mijloace fixe* (generat de aplicatia E2->imb)

2.Se adauga o inregistrare in detaliul *Iesiri* al documentului adaugat mai sus si se completeaza astfel:

NUMAR DOCUMENT - valoarea campului *NR.DOC.MISCARE* de pe inregistrarea din tab *Document miscare* corespunzatoare documentului procesat

CONT SURSA - valoarea campului *CONT* de pe inregistrarea procesata din detaliul *Iesire* al documentului de miscare din aplicatia *Imobilizari*.

COD FISA SURSA.- valoarea campului *COD FISA GST.SECTOR* din detaliul *Caracteristica sector* la data documentului pentru sectorul in care exista mijlocul fix .

COD MATERIAL - codul mijlocului fix iesit.

COD UM - codul unitatii de masura declarata in nomenclatorul *Materiale* din aplicatia Stocuri pentru mijlocul fix procesat.

CANTITATE - valoarea campului *NR.BUCATI* de pe inregistrarea din tab *Mijloace fixe* - luna corespunzatoare mijlocului fix procesat din luna documentului de iesire.

3.Se adauga in detaliul *Alte operatiuni* al documentului de iesire imobilizari din contabilitate Operatii gestiune cate o inregistrare pentru inchiderea amortizarii totale, valorii ramase si inregistrarea valorii recuperate astfel:

NUMAR DOCUMENT - valoarea campului *NR.DOC.MISCARE* de pe inregistrarea din tab *Document miscare* corespunzatoare documentului procesat.

CONT DEBITOR - 1.Pe inregistrarea de inchidere valoare ramasa, se completeaza cu contul de pe linia de *Chelt* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data documentului de iesire. 2.Pe inregistrarea de inchidere amortizare totala, se completeaza cu contul de pe linia de *Amortizare* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data documentului de iesire. 3.Pe inregistrarea cu valoarea recuperata, se completeaza cu contul de pe linia de *ContRecuperare* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data documentului de iesire.

COD FISA DB - 1.Pe inregistrarea de inchidere valoare ramasa: Daca la data documentului, valoarea parametrului *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune* din modulul Stocuri este Da si in tabela de fise analitice pentru grupa contului debitor exista o fisa cu acelasi cod ca al gestiunii mijlocului fix procesat, atunci se completeaza cu acesta. In rest, se completeaza cu codul fisei de pe linia *Chelt* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data documentului de miscare, daca aceasta nu exista, se completeaza cu *nedefinit*. 2.Pe inregistrarea de inchidere amortizare totala: Daca la data documentului, valoarea parametrului *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune* din modulul Stocuri este Da si in tabela de fise analitice pentru grupa contului debitor exista o fisa cu acelasi cod ca al gestiunii mijlocului fix procesat, atunci se completeaza cu acesta. In rest, se completeaza cu codul fisei de pe linia *Amortizare* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data documentului de miscare, daca aceasta nu exista se completeaza cu *nedefinit*. 3.Pe inregistrarea cu valoarea recuperata, valoarea campului *FISA VAL.RECUPERATA* de pe inregistrarea procesata din detaliul *Iesire* al documentului de miscare din aplicatia Imobilizari.

CONT CREDITOR - 1.Pe inregistrarea de inchidere valoare ramasa si amortizare totala se completeaza cu valoarea campului *CONT* de pe inregistrarea procesata din detaliul *Iesiri* al documentului de miscare din aplicatia Imobilizari. 2.Pe inregistrarea cu valoarea recuperata, se completeaza cu contul declarat pe linia *VenitDifInventar* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data documentului procesat.

COD FISA CR - 1.Pe inregistrarea de inchidere valoare ramasa si amortizare totala, se completeaza valoarea camp *COD FISA GST.SECTOR* din detaliul *Caracteristica sector* pentru sectorul mijlocului fix. 2.Pe inregistrarea cu valoarea recuperata: Daca la data documentului, valoarea parametrului *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune* din modulul Stocuri este Da si in tabela de fise analitice pentru grupa *CONT CREDITOR* exista o fisa cu acelasi cod ca al gestiunii mijlocului fix procesat, se completeaza cu acesta. In rest, identificatorul fisei de pe linia *VenitDifInventar* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data documentului de miscare, daca aceasta nu exista se completeaza cu *nedefinit*.

SUMA - 1.Pe inregistrarea de inchidere valoare ramasa, suma valorilor campurilor *VALOARE RAMASA* si *AMORTIZARE LUNARA* de pe inregistrarea din tab *Mijloace fixe* - luna corespunzatoare mijlocului fix procesat in luna documentului de iesire. 2.Pe inregistrarea de inchidere amortizare totala, diferenta dintre valorile campurilor *AMORTIZARE CURENTA* si *AMORTIZARE LUNARA* de pe inregistrarea din tab *Mijloace fixe* - luna corespunzatoare mijlocului fix procesat in luna documentului de iesire. 3.Pe inregistrarea cu valoarea recuperata, valoarea campului *VALOARE RECUPERATA* de pe inregistrarea procesata din detaliul *Iesire* al documentului de miscare din aplicatia Imobilizari.

OBSERVATII - Pe inregistrarea de inchidere amortizare totala si valoare ramasa se completeaza cu *Scoatere evidenta imobilizari* <valoarea campului *id_detaliu* de pe inregistrarea procesata din *imb_iesire*> . Pe inregistrarea cu valoarea recuperata se completeaza cu *Recuperare imobilizari* <valoarea campului *id_detaliu* de pe inregistrarea procesata din *imb_iesire*> .

Operatiuni efectuate la modificarea unei inregistrari in detaliul *Iesiri* din Imobilizari, daca se modifica unul din campurile *FISA VAL.RECUPERATA*, *VALOARE RECUPERATA*:

Se modifica *COD FISA DB*, respectiv *SUMA* pe inregistrarea corespunzatoare iesirii din detaliul *Alte operatiuni* din contabilitate modul *Operatii gestiune*, inregistrarea care are pe Observatii valoare *Recuperare imobilizari* <valoarea campului *id_detaliu* de pe inregistrarea modificata din *imb_iesire*>), cu noile valori din aplicatia Imobilizari.

2.2.1.2.9.Vanzare

Tab-ul *Vanzare* se foloseste pentru inregistrarea mijloacelor fixe vandute corespunzatoare documentului de vanzare selectat in tab-ul *Document miscare*. In acestdetaliu nu se pot sterge inregistrari. Sunt editabile doar inregistrările corespunzatoare unui document de vanzare dintr-o luna de imobilizari deschisa. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valoarea niciunui camp.

Restrictii de operare in adetaliul *Vanzare*:

Daca pentru mijlocul fix vandut exista documente de miscare ulterioare, apare mesajul "*Pentru mijlocul fix iesit exista documente de miscare ulterioare! Refaceti operatiunea dupa anularea acestora!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca mijlocul fix nu este calculat in luna documentului de vanzare, apare mesajul "*Pentru aceasta operatiune, datele mijlocului fix in luna documentului de miscare trebuie sa fie calculate!*" si nu se poate salva inregistrarea. Daca in detaliul *Vanzare* exista alta inregistrare cu aceleasi valori ale campurilor *NUMAR DOC.FCT* si *ID DETALIU* corespunzatoare unui document de vanzare, apare mesajul "*Este inregistrata o vanzare pentru aceasta linie de facturare!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca documentul de facturare corespunzator vanzarii mijlocului fix corespunde unei perioade contabile inchise pentru modulul in care este inregistrat, apare mesajul "*Documentul selectat corespunde unei perioade contabile inchise! Deschideti perioada corespunzatoare din tab-ul 2.8.04.Inchidere documente (fct) al aplicatiei E2->cnt!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Semnificatia campurilor detaliului *Vanzare* este urmatoarea:

NUMAR INVENTAR - numarul de inventar al mijlocului fix. Campul accepta valoare unica pentru documentul procesat. Se completeaza prin selectie din dialogul care contine mijloacele fixe din luna corespunzatoare documentului de vanzare existente in unitate la data documentului. Campul nu poate fi modificat (este editabil doar in adaugare),

NUMAR ORDINE - numarul de ordine intern, al aplicatiei. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NUMAR INVENTAR*.

COD MATERIAL - codul mijlocului fix procesat. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NUMAR INVENTAR*.

DENUMIRE MATERIAL - denumirea mijlocului fix procesat. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NUMAR INVENTAR*.

SECTOR - - sectorul in care se afla mijlocul fix. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NUMAR INVENTAR*.

CONT - contul de gestiune in care se afla mijlocul fix. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NUMAR INVENTAR*.

NUMAR DOC.FCT. - numarul documentului de facturare corespunzator vanzarii mijlocului fix. Campul este editabil doar daca este completat campul *NUMAR INVENTAR* si sectorul are declarata caracteristica la data documentului., se completeaza prin selectie din dialogul care contine documentele de vanzare din contul si gestiunea corespunzatoare sectorului mijlocului fix vandut, dintr-o perioada contabila deschisa. Campul nu poate fi modificat (este editabil doar in adaugare) .

DATA DOC..FCT - data documentului de vanzare corespunzator mijlocului fix. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NUMAR DOC.FCT.* .

MODUL - modulul de date din contabilitate in care a fost inregistrat documentul de facturare corespunzator vanzarii mijlocului fix. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NUMAR DOC.FCT.* .

ID DETALIU - identificatorul liniei din detaliul *Operatiuni de gestiune* aferent facturii de vanzare, linie corespunzatoare vanzarii mijlocului fix. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NUMAR DOC.FCT.* .

OBSERVATII - camp liber la editare de catre operator

Operatiuni efectuate la adaugarea unei inregistrari in detaliul *Vanzare*:

1. In contabilitate in detaliul *Alte operatiuni* corespunzator documentului de vanzare mijloc fix operat prin aplicatia de Facturare (document cu numarul *NUMAR DOC.FCT*) se adauga cate o inregistrare pentru inchiderea amortizarii totale si a valorii ramase, astfel:

NUMAR DOCUMENT - valoarea camp *NUMAR DOC.FCT* din detaliul *Vanzare* pentru mijlocul fix procesat.
CONT DEBITOR - Pe inregistrarea de inchidere valoare ramasa, se completeaza identificatorul contului de pe linia de *Chelt* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data documentului de vanzare. Pe inregistrarea de inchidere amortizare totala, se completeaza contul de pe linia de *Amortizare* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data documentului de vanzare.

COD FISA DB - 1. Pe inregistrarea de inchidere valoare ramasa: Daca la data documentului, valoarea parametrului *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune* din modulul *Stocuri* este *Da* si in tabela de fise analitice pentru grupa contului debitor exista o fisa cu acelasi cod ca al gestiunii mijlocului fix procesat, atunci se completeaza cu acesta. In rest, se completeaza cu codul fisei de pe linia *Chelt* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data documentului de miscare si daca aceasta nu exista se completeaza cu *nedefinit*. 2. Pe inregistrarea de inchidere amortizare totala: Daca la data documentului, valoarea parametrului *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune* din modulul *Stocuri* este *Da* si in tabela de fise analitice pentru grupa contului debitor exista o fisa cu acelasi cod ca al gestiunii mijlocului fix procesat, atunci se completeaza cu acesta. In rest, se completeaza cu codul fisei de pe linia *Amortizare* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data documentului de miscare, daca aceasta nu exista se completeaza cu *nedefinit*.

CONT CREDITOR - Se completeaza cu valoarea campului *CONT* de pe inregistrarea procesata din detaliul *Vanzari* al documentului de miscare din aplicatia *Imobilizari*.

COD FISA CR - Se completeaza valoarea camp *COD FISA GST.SECTOR* din detaliul *Caracteristica sector* pentru sectorul mijlocului fix.

SUMA - 1. Pe inregistrarea de inchidere valoare ramasa, suma valorilor campurilor *VALOARE RAMASA* si *AMORTIZARE LUNARA* de pe inregistrarea din tab *Mijloace fixe* - luna corespunzatoare mijlocului fix procesat in luna documentului de vanzare. 2. Pe inregistrarea de inchidere amortizare totala, diferenta dintre valorile campurilor *AMORTIZARE CURENTA* si *AMORTIZARE LUNARA* de pe inregistrarea din tab *Mijloace fixe* - luna corespunzatoare mijlocului fix procesat in luna documentului de vanzare.

OBSERVATII - *Scoatere evidenta imobilizari* <valoarea campului *nr_doc_miscare* de pe inregistrarea din *imb_doc_miscare* corespunzatoare documentului procesat>

2.2.1.2.10. Modificare stare

2.2.1.2.11. Modificare caracteristici

2.2.1.2.12. Note contabile

Tab-ul *Note contabile* se foloseste pentru inregistrarea notelor contabile diverse corespunzatoare documentului de miscare selectat in tab-ul principal. Notele contabile diverse operate prin acest detaliu se vor regasi in detaliul *Alte Operatiuni* aferent documentului de intrare mijloc fix (pentru documentele in LEI) din tabela *Document* a modulului:

RECEPTII - daca documentul de miscare selectat in tab. *Document miscare* are *TIP MISCARE=intrare MF nou de la furnizor* sau *TIP MISCARE=intrare MF uzat de la furnizor*.

FACTURI EMISE - daca documentul de miscare selectat in tab. *Document miscare* are *TIP MISCARE=vanzare*.

OPERATII GESTIUNI - daca documentul de miscare selectat in tab. *Document miscare* are *TIP MISCARE=intrare MF nou productie proprie* sau *TIP MISCARE=intrare MF uzat productie proprie* sau *TIP MISCARE=intrare MF nou donatii* sau *TIP MISCARE=intrare MF uzat donatii* sau *TIP MISCARE=transfer* sau *TIP MISCARE=iesire* sau *TIP MISCARE=modernizare* sau *TIP MISCARE=partajare*.

In acest detaliu view sunt editabile si se pot sterge doar inregistrarile care nu sunt generate automat de program (valoarea campului *observatii* nu incepe cu *Scoatere evidenta imobilizari* sau cu *Recuperare imobilizari*), corespunzatoare unui document care genereaza date contabile dintr-o luna contabila deschisa,

care corespund unui document din contabilitate neblocat si neverificat. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor SUMA, OBSERVATII si ID DETALIU. In acestdetaliu se pot adauga inregistrari doar prin copiere.

Semnificatia campurilor detaliului *Note contabile* este urematoarea:

NUMAR - numarul documentului contabil. Valoarea campului *NUMAR* din tabela de documente contabile corespunzatoare detaliului procesat in contabilitate (*Document (rcp)* sau *Document (fct)* sau *Document (ogs)*). Campul nu este editabil si nu accepta valoare nula.

DATA - data documentului contabil. Valoarea campului *DATA* data din tabela de documente contabile corespunzatoare detaliului procesat (*Document (rcp)* sau *Document (fct)* sau *Document (ogs)*). Campul nu este editabil.

MODUL -numele modulului in care este inregistrat documentul contabil. Campul nu este editabil.

NR.DETALIU - numarul operatiunii. Valoarea campului *NUMAR DOC* din tabela contabila procesata. Camp direct editabil.

CONT DEBITOR - contul debitor. Camp de import dintr-un dialog care contine lista de conturi analitice din aplicatie, este obligatoriu de completat.

COD FISA DB - codul fisei analitice debitoare. Camp de import dintr-un dialog care contine codurile si denumirile fiselor analitice ale contului din campul *CONT DEBITOR*. Este obligatoriu de completat.

DEN.FISA DB - denumirea fisei analitice debitoare. Se completeaza automat la selectia *COD FISA DB*.

CONT CREDITOR - contul creditor. Camp de import dintr-un dialog care contine lista de conturi analitice din aplicatie, este obligatoriu de completat.

COD FISA CR - codul fisei analitice creditoare. Camp de import dintr-un dialog care contine codurile si denumirile fiselor analitice ale contului din campul *CONT CREDITOR*. Este obligatoriu de completat.

DEN FISA CR - denumirea fisei analitice creditoare. Se completeaza automat la selectia *COD FISA CR*.

SUMA - valoarea. Valoarea campului cu acelasi nume din abela contabila procesata.

OBSERVATII - valoarea campului cu acelasi nume din tabela contabila procesata.

ID DETALIU - identificatorul inregistrarii. Valoarea campului icu acelasi nume din tabela contabila procesata. Campul nu este editabil.

DATA ULTIMEI MODIFICARI - Valoarea campului icu acelasi nume din tabela contabila procesata. Campul nu este editabil.

UTILIZATOR - Valoarea campului icu acelasi nume din tabela contabila procesata. Campul nu este editabil.

2.2.1.2.13.Modificari document miscare

Detaliul *Modificari document miscare* se foloseste pentru vizualizarea modificarilor efectuate asupra documentului de miscare selectat in tab-ul principal. sau in detaliile acestuia. Contine campurile:

TABELA - numele tabelii care a fost modificata. poate avea valorile: *Document miscare* sau *Intrare MF nou furnizor* sau *Intrare MF nou productie proprie* sau *Intrare MF uzat furnizor* sau *Intrare MF uzat productie proprie* sau *Transfer* sau *Modernizare* sau *Partajare* sau *Lesire* sau *Vanzare...*

DATA MODIFICARII - data cand a fost facut modificarea.

COLOANA MODIFICATA - numele coloanei modificate.

VALOARE ANTERIOARA - valoarea coloanei inainte de modificare.

VALOARE CURENTA - valoarea coloanei dupa modificare.

UTILIZATOR - utilizatorul care a facut modificarea.

OBSERVATII - nu se completeaza daca modificarea s-a facut in tab *Document miscare*. Sse completeaza cu valoarea *NUMAR INVENTAR* aferent mijlocului fix al carui document de intrare/ intrare mfu s-a fost modificat.

Se completeaza cu <valoarea campului*NUMAR INVENTAR* din tab *Mijloace fixe pentru mijlocul fix procesat*> - pentru modificarile din detaliile *Transfer, Modernizare, Partajare, Lesire* sau *Vanzare*.

2.2.2.Documente calcul

La apelarea secventei *OPERARE->3.Operare->3.2.Documente calcul->* se deschide tabela *Document* folosita pentru inregistrarea lunilor (initializarea / calcularea / inchiderea lunilor) pentru filiala selectata. In aceasta tabela se pot adauga inregistrari doar de catre utilizatorii din grupul *admin* si doar daca este prima

inregistrare a filialei de lucru, se pot sterge inregistrari doar de catre utilizatorii din grupul *admin* si doar daca sunt indeplinite conditiile de stergere detaliate mai jos.

Pe bara de butoane a tabelii *Document* exista:

- butonul *Comenzi*



, la apasarea caruia este posibila selectarea comenzii *Adaugare_luna* pentru adaugarea lunii urmatoare ultimei luni existente pentru filiala de lucru. Aceasta comanda poate fi apelata doar de catre administrator de sistem. La apelarea comenzii:

Daca nu exista luni pentru filiala de lucru, apare mesajul de eroare "*Prima luna se poate inregistra doar prin editare in tabela!*" si comanda nu se executa.

Daca ultima luna a filialei de lucru nu este inchisa, apare mesajul de eroare "*Ultima luna nu este inchisa!*" si comanda nu se executa.

Daca nu se obtine niciuna din erorile de mai sus, atunci se adauga o inregistrare in tabela *Document* cu urmatoarele caracteristici: *DATA LUNA* = luna urmatoare ultimei inregistrari existente deja in aceasta tabela; *STARE LUNA*=deschis; *STARE NOTA CNT*=curenta; *DATA NOTA CNT*= ultima zi a lunii corespunzatoare lunii adaugate.

- butonul *Rapoarte*



, la apasarea caruia este posibila selectarea liniei de meniu *Erori_calcul*, utila pentru generare raport cu mesajele de eroare si atentionare obtinute la calculul lunii selectate in tab. *Document*.

Tabelei *Document* ii corespunde detaliile:

Modificari luna

Nota contabila curenta

Nota contabila validata

Semnificatia campurilor tabelii *Document* este urmatoarea:

DATA LUNA - luna pentru care se proceseaza mijloacele fixe. Are validator de data si nu accepta valoare nula, accepta doar valori unice pentru o filiala.

STARE LUNA - camp care specifica starea lunii. Restrictii la modificarea acestui camp. Modificarea acestui camp salveaza automat recordul. Modificarea acestui camp in *deschis* sau *inchis* o pot face doar utilizatorii din grupul *admin*. Daca valoarea campului din ecranul de lucru este diferita de valoarea campului din tabela (starea lunii a fost modificata de alt operator) apare mesajul "*Starea lunii a fost modificata de alt operator, actualizati valorile din ecranul de operare si apoi efectuati operatiunea!*" si campul nu este editabil. Se selecteaza starea admisa in functie de starea curenta. La adaugare inregistrare in aceasta tabela *STARE LUNA*=*deschis*. Din starea *deschis* si *eroare_calcul* se poate trece in starea *calculat*. La aceasta trecere se efectueaza calculele in luna si in functie de finalizarea acestora, starea poate sa devina *eroare_calcul* sau ramane *calculat*. Din starea *calculat* se poate trece in starea *inchis*. Din starea *inchis* se poate trece in starea *deschis*.

EROARE CALCUL - eroarea/atentionare obtinuta la calculul lunii respective. Poate avea valorile detaliate la sectiunea de erori.

STARE NOTA CONTABILA - camp care specifica starea notei contabile asociate. Campul este editabil doar daca are valoare *curenta*, care poate trece in *validata* si daca corespunde unei perioade contabile deschise. Modificarea acestui camp salveaza automat recordul. La modificare *STARE LUNA* in *deschis* *STARE NOTA CONTABILA* trece in *regenerata* si semnifica faptul ca nota curenta nu contine modificarile operate in luna. La modificare *STARE LUNA* in *calculat* sau *inchis* *STARE NOTA CONTABILA* devine *curenta* si semnifica faptul ca nota curenta este generata, dar este diferita de nota validata. La modificarea *STARE NOTA CONTABILA* in *validata* se genereaza nota contabila validata in functie de nota curenta.

EROARE NOTA CNT - eroarea obtinuta la calculul si/sau la validarea notei contabile; poate avea valorile detaliate la sectiunea de erori nota contabila.

DATA NOTA CNT - data notei contabile validate corespunzatoare. Campul este direct editabil cu validator de data daca corespunde unei perioade contabile deschise, valoarea implicita este ultima zi a lunii de lucru.

Restrictii de operare in tabela *Document*:

La adaugarea si la modificarea unei inregistrari, daca datele corespunzatoare valorilor campurilor *DATA LUNA* si *DATA NOTA CNT* nu sunt din aceeasi luna, apare mesajul de eroare "*Nota contabila trebuie sa aiba data din luna de lucru!*" si comanda nu se executa.

Operatiuni efectuate la modificarea valorii campului *STARE LUNA*:

La trecerea in *calculat* :

Se adauga in tab *Mijloace fixe* din luna de lucru(deschis pe secventa *Operare->Date lunare*) inregistrarile din luna precedenta care nu exista in luna curenta.

Se calculeaza datele mijloacelor fixe din luna de lucru, prin procesarea datelor din luna precedenta si a documentelor de miscare din luna procesata in ordinea datei si introducerii lor.

Se genereaza nota contabila curenta.

Daca exista nota contabila validata si in nota contabila curenta nu sunt modificari fata de aceasta, se modifica *STARE NOTA CONTABILA* in *validata*; in rest, se modifica in *regenerata*.

La trecerea in *inchis*:

La trecerea in *deschis*:

Se aplica marcaj *STARE NOTA CONTABILA* in *regenerata*.

Se deschid toate lunile ulterioare lunii modificate.

Daca la incercarea de calcul a unei luni (modificare *STARE LUNA* in *calculat*) apare vreuna din situatiile urmatoare, luna nu se calculeaza:

exista luni anterioare necalculate (luni care au *STARE LUNA deschis* sau *eroare_calcul*);

Daca la incercarea de inchidere a unei luni apare vreuna din situatiile urmatoare, luna nu se inchide:

exista luni anterioare deschise;

se obtin erori de calcul.

Daca la incercarea de deschidere a unei luni apare vreuna din situatiile urmatoare, luna nu se deschide:

exista luni ulterioare inchise.

Daca la incercarea de stergere a unei luni apare vreuna din situatiile urmatoare, luna nu se sterge:

Daca nu este ultima luna al filialei de lucru, apare mesajul de eroare "*Se poate sterge doar ultima luna!*".

Daca are nota contabila *validata* si perioada contabila este inchisa , apare mesajul de eroare "*Luna are nota contabila validata, iar perioada contabila este inchisa!*".

Daca are nota contabila *validata* si la mesajul de confirmare "*Nota contabila este validata. Sigur doriti stergerea lunii?*" operatorul alege optiunea NU (valoarea implicita).

Daca exista documente de miscare neanulate corespunzatoare acestei luni (exista inregistrari in tab. *Document miscare* deschis pe secventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Date lunare*, pentru filiala de lucru cu *TIP MISCARE* diferit de *ANULARE* si valoarea campului *DATA MISCARE* corespunzatoare lunii analizate), apare mesajul de eroare "*Exista documente de miscare inregistrate pentru aceasta luna!*"

La stergerea unei luni:

Se sterg toate mijloacele fixe cu detaliilor lor de calcul (inregistrarile din tabela *Mijloace fixe* deschise pe secventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Date lunare*) corespunzatoare acesteia.

Se sterg toate datele contabile (inregistrarile din detaliul *Nota contabila curenta* si in detaliul *Nota contabila validata* , care se regasesc si in aplicatia de contabilitate) corespunzatoare lunii sterse.

La calculul lunii se pot obtine erori sau atentionari, afisate la finalizarea calculului intr-o casuta de mesaje si in coloana *EROARE CALCUL* sau *EROARE NOTA CNT*. a acestui tab. Mesajele de eroare/atentionare sunt:

Erori calcul date mijloc fix, situatie in care se obtine mesajul de eroare *Eroare la calcul lunar! Pentru detalii vezi raportul Erori_calcul din 3.2.Documente calcul -> Document si/sau coloana eroare_calcul din 3.1.Date lunare -> Mijloace fixe!*

Erori la generare nota contabila, situatie in care se obtine mesajul de eroare *Eroare la generarea notei contabile! Pentru detalii vezi raportul Erori_calcul din 3.2.Documente calcul -> Document!*

Attentionarile care se pot obtine la calculul lunii sunt:

Attentionari calcul date mijloc fix, situatie in care se obtine mesajul de attentionare *Attentionare la calcul lunar! Pentru detalii vezi raportul Erori_calcul din 3.2.Documente calcul -> Document si/sau coloana eroare calcul din 3.1.Date lunare -> Mijloace fixe!*

2.2.2.1. Modificari luna

Detaliul Modificari luna, ceste util pentru vizualizarea modificarilor facute in datele lunii selectate in tab-ul Documente. Contine campurile:

DATA MODIFICARII- data in care s-a facut modificarea.

COLOANA MODIFICATA - numele coloanei care s-a modificat.

VALOAREA ANTERIOARA - valoarea inainte de modificare .

VALOAREA CURENTA - valoarea dupa modificare.

UTILIZATOR - utilizatorul care a facut modificarea .

2.2.2.2. Nota contabila curenta

Detaliul *Nota contabila curenta*, este util pentru vizualizarea notei contabile de amortizare curente aferente lunii selectate intab-ul Documente.

Erori care se pot obtine la calculul lunar si ca urmare a mposibilitatii de a genera nota contabila curenta:

sectorul <nume_sector> nu are declarata caracteristica pentru aceasta luna! - daca in detaliul *Caracteristica sector* al unui sector declarat in tabela *Sectoare* deschisa pe secventa *OPERARE->2.Editare date->2.1.Compartimente mijloace fixe*, nu este declarata caracteristica la data lunii de lucru pentru sectorul analizat.

nu exista configurare pentru descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>! - daca nu exista configurare pentru descarcarea de gestiune a contului de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data notei contabile (nu exista inregistrare in tab *Fise descarcare gestiune* (deschis in aplicatia de contabilitate pe secventa *Operare->Conturi->Configurare note inchidere*) pentru valoarea campului *CONT* de pe inregistrarea procesata din tab *Mijloace fixe* (deschisa pe secventa *Operare->Date lunare*) cu valoarea campului *DE LA DATA* mai mica sau egala cu data generarii notei contabile).

nu exista contul pentru amortizare in descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>! - daca in configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix nu exista linie de configurare amortizare (in detaliul *Fise corespondente* al tab. *Fise descarcare gestiune*, deschis din aplicatia de contabilitate pe secventa *Operare->Conturi->Configurare note inchidere*, pentru configurarea descarcarii determinate anterior nu exista linia de *Amortizare* sau contul de pe aceasta linie este . (punct)).

nu exista contul pentru cheltuiala cu amortizare in descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>! - daca in configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix nu exista linie de configurare cheltuiala cu amortizarea (in detaliul *Fise corespondente* al tab. *Fise descarcare gestiune*, deschis din aplicatia de contabilitate pe secventa *Operare->Conturi->Configurare note inchidere*, pentru configurarea descarcarii determinate anterior, nu exista linia de *CheltImb* sau contul de pe aceasta linie este . (punct)).

nu exista contul pentru venitul din donatii in descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>! - daca in luna de lucru exista mijloace fixe din donatii si in configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix nu exista linie de configurare *VenitDonatii* sau contul de pe aceasta linie este . (punct)).

nu exista contul de intrare donatii pentru imobilizari in descarcarea de gestiune a contului <cod_cont>! - daca in luna de lucru exista mijloace fixe din donatii si in configurarea descarcarii de gestiune pentru contul

de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix nu exista linie de configurare *IntrareDonatii* sau contul de pe aceasta linie este . (punct)).

Configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix se determina astfel:

De pe prima inregistrare (ordonare descrescatoare dupa campul *DE LA DATA*) corespunzatoare filialei de lucru cu valoarea campului *CONT* egala cu identificatorul contului procesat, valoarea campului *COD FISA* egala cu fisa de gestiune a sectorului procesat si valoarea campului *DE LA DATA* mai mica sau egala cu data analizata.

Daca nu s-a putut determina inregistrarea folosind conditiile anterioare, de pe prima inregistrare (ordonare descrescatoare dupa campul *DE LA DATA*) corespunzatoare filialei de lucru cu valoarea campului *CONT* egala cu identificatorul contului procesat, valoarea campului *COD FISA* = nedefinit, pentru filiala de lucru si valoarea campului *DE LA DATA* mai mica sau egala cu data analizata.

Daca nu s-a putut determina inregistrarea folosind conditiile anterioare, de pe prima inregistrare (ordonare descrescatoare dupa campurile *DE LA DATA* si cont descarcare gestiune) corespunzatoare filialei de lucru cu valoarea campului *CONT* egala cu identificatorul contului procesat si valoarea campului *DE LA DATA* mai mica sau egala cu data analizata.

In detaliul *Nota contabila curenta* se genereaza cate o inregistrare pentru fiecare sector si fiecare cont de gestiune in care sunt inregistrate mijloacele fixe din luna de lucru. Semnificatia campurilor acestui detaliu este urmatoarea:

CONT DEBITOR - Pentru linia de contare amortizare se completeaza cu contul de pe linia de *Cheltmb* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data generarii notei contabile. Pentru linia de contare venit din donatii se completeaza cu contului de pe linia de *IntrareDonatii* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data generarii notei contabile.

COD FISA DB - codul fisei analitice debitoare. Daca la data documentului, valoarea parametrului *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune* din modulul *Stocuri* este Da si in tabela de fise analitice pentru grupa contului debitor exista o fisa cu acelasi cod ca al gestiunii mijlocului fix procesat (valoarea campului *COD FISA GST SECTOR* din tab *Caracteristica sector* la data lunii selectate pentru sectorul procesat), atunci se completeaza cu aceasta. Daca nu sunt indeplinite conditiile mentionate anterior, atunci pentru linia de contare amortizare se completeaza cu codul fisei de pe linia *Cheltmb* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data generarii notei contabile, daca exista, altfel cu *nedefinit*, iar pentru linia de contare venit din donatii se completeaza cu codul fisei de pe linia *IntrareDonatii* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data generarii notei contabile, daca exista, altfel cu *nedefinit*.

DEN.FISA DB - denumirea fisei analitice debitoare.

CONT CREDITOR - Pentru linia de contare amortizare se completeaza cu contul de pe linia de *Amortizare* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data generarii notei contabile. Pentru linia de contare venit din donatii se completeaza cu contul de pe linia de *VenitDonatii* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data generarii notei contabile.

COD FISA CR - codul fisei analitice creditoare pentru linia respectiva. Daca la data documentului, valoarea parametrului *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune* din modulul *Stocuri* este Da si in tabela de fise analitice pentru grupa contului creditor exista o fisa cu acelasi cod ca al gestiunii mijlocului fix procesat (valoarea campului *COD FISA GST.SECTOR* la data lunii selectate pentru sectorul procesat), atunci se completeaza cu aceasta. Daca nu sunt indeplinite conditiile mentionate anterior, atunci pentru linia de contare amortizare se completeaza cu codul fisei de pe linia *Amortizare* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data generarii notei contabile, daca exista, altfel cu *nedefinit*, iar pentru linia de contare venit din donatii se completeaza cu codul fisei de pe linia *VenitDonatii* din configurarea descarcarii de gestiune pentru contul de gestiune in care este inregistrat mijlocul fix la data generarii notei contabile, daca exista, altfel cu *nedefinit*.

DEN FISA CR - denumirea fisei analitice creditoare.

VALOARE - valoarea calculata ca suma valorilor campului *AMORTIZARE LUNARA* din tab *Mijloace fixe* (deschis pe secventa *Operare->Date lunare*) de pe inregistrarile, din luna de lucru, corespunzatoare sectorului si contului procesate.

CUVANT CHEIE - tipul de contare al liniei respective. Are valoarea: *Amortizare* pentru linia de contare amortizare si *VenitDonatii* pentru linia de contare venit din donatii.

2.2.2.3. Nota contabila validata

Detaliul *Nota contabila validata* este folosit pentru vizualizarea notei contabile validate (regasita automat in contabilitatea E2 aferente lunii selectate in view-ul principal. La selectia acestui detaliu daca in tab. *Documente* valoarea campului *STARE NOTA CNT* este *curenta* si daca corespunde unei perioade contabile deschise utilizatorul este intrebat daca doreste generarea notei validate. In functie de raspunsul operatorului se genereaza sau nu nota validata. Daca documentul corespunde unei perioade contabile inchise si *STARE NOTA CRT* este *curenta* in tab *Documente*, la selectia acestui view, operatorul este atentionat ca nu se va regenera nota contabila (*Perioada contabila inchisa, nu se regenereaza nota!*). Acest detaliu este deschis doar in vizualizare.

Semnificatia campurilor detaliului *Nota contabila validata* este aceeasi cu cea a campurilor detaliului *Nota contabila curenta*.

2.5.Rapoarte

Meniul *Rapoarte* permite operatorului sa obtina pe ecran si apoi la imprimanta urmatoarele tipuri de rapoarte :

- Rapoarte generale
- Rapoarte lunare
- Rapoarte centralizatoare
- Rapoarte tip lista detalieri calcul
- Rapoarte contabile

In footerul se completeaza urmatoarele informatii:

Director - valoarea campului *MANAGER* din tab *Filiala* deschis din aplicatia de contabilitate pe secventa *Operare->Nomenclatoare->Date societate*.

Director economic - valoarea campului *DIRECTOR ECONOMIC* din tab *Filiala* deschis din aplicatia de contabilitate pe secventa *Operare->Nomenclatoare->Date societate*.

Intocmit - valoarea campului *NUME* din detaliul *Personal* al tab-lui *Utilizatori* (deschis din aplicatia de contabilitate pentru pe secventa *Operare->Nomenclatoare->Administrare drepturi acces*) pentru utilizatorul conectat.

2.5.1. General

Meniul *Rapoarte* -> *1.General* ofera utilizatorului posibilitatea obtinerii urmatoarelor rapoarte:

XXXXXX (rap 1)- c

2.5.2.Lunar

Meniul *Rapoarte* -> *2.Lunar* ofera utilizatorului posibilitatea obtinerii urmatoarelor rapoarte:

XXXXXXXX (rap.11)-

2.5.3.Centralizator

Meniul *Rapoarte* -> *3.Centralizator* ofera utilizatorului posibilitatea obtinerii urmatoarelor rapoarte:

XXXXXXXX (rap.11)-

2.1.1.2.2.Lista detalieri calcul

Meniul *Rapoarte* -> *4.Lista detalieri calcul* ofera utilizatorului posibilitatea obtinerii urmatoarelor rapoarte:

FISA MIJLOC FIX (rap.31) - se foloseste pentru generarea fisei mijlocului fix cu numarul de inventar completat in casuta *Numar inventar* la data specificata in casuta *Data raportare* (are validator de data, nu accepta valoare nula; valoarea implicita este valoarea maxima a campului DATA LUNA din tab *Document* deschisa pe secventa *OPERARE->3.Operare->3.2.Documente calcul*, pentru filiala de lucru). In cazul in care data setata de operator in casuta *Data raportare* nu apartine unei luni calculate sau inchis, in casuta de eroare apare scris cu rosu mesajul "*Luna zz.ll.aaaa nu este calculata!*" si raportul nu se genereaza, In cazul in care in unitate nu exista mijloc fix cu numarul de inventar analizat, in casuta de eroare apare mesajul "*Mijlocul fix cu acest numar de inventar nu exista in baza de date!*" si raportul nu se genereaza. In raport, denumirea mijlocului fix va include si optiunile setate operator in fereastra de selectie raport. Pentru detalii referitoare la modul de completare a inregistrarilor din zona tabelara a raportului Fisa mijloc citeste explicatiile de la sectiunea 2.1.1.2.2.

2.5.5.Rapoarte contabile

Meniul *Rapoarte* -> *5.Rapoarte contabile* ofera utilizatorului posibilitatea obtinerii urmatoarelor rapoarte:

Nota contabila curenta (rap.41) - contine informatii despre nota contabila de imobilizari pentru luna de lucru completata in casuta *Data luna* din ecranul de filtrare raport. Raportul este ordonat dupa cont debitor, cod fisa debitoare, cont creditor si cod fisa creditoare. In casuta *Data luna* se accepta doar data corespunzatoare unei luni existente care este calculata sau inchisa.

Nota contabila validata (rap.42) - contine informatii despre nota contabila de imobilizari transferata in contabilitate pentru luna de lucru completata in casuta *Data luna* din ecranul de filtrare raport. Raportul este ordonat dupa data, cont debitor, cod fisa debitoare, cont creditor si cod fisa creditoare. In casuta *Data luna* se accepta doar data corespunzatoare unei luni existente care este calculata sau inchisa.

3. Operare pas cu pas

Informatiile incluse in acest capitol se adreseaza atat administratorului de sistem (sectiunea 3.1. Configurare aplicatie), cat si utilizatorului aplicatiei (sectiunile 3.2. Inregistrarea situatiei la momentul instalarii aplicatiei, 3.3. Operare curenta, si 3.4. Operari neperiodice / ocazionale).

3.1. Configurare aplicatie

Aceasta sectiune se adreseaza administratorului de sistem / retea care are responsabilitatea verificarii / completarii / modificarii / actualizarii nomenclatoarelor de lucru ale aplicatiei. Datele incluse in nomenclatoare servesc utilizatorului / utilizatorilor la introducerea documentelor primare de incasare / plata.

A) Pasii pe care trebuie sa-i urmeze Administratorul de sistem dupa instalarea aplicatiei sunt urmatoarii:

Adaugare societate - declarare denumire societate, CIF (cod de identificare fiscala) si data inceput evidenta (in formatul zz/ll/aaaa) in dialogul ce apare pe ecran la apasarea butonului *Adaugare societate*
Selectare societate

Configurare aplicatie imobilizari - actiune posibil de realizat din meniul *OPERARE -Administrare* prin parcurgerea urmatoarelor pasi:

1. Declarare utilizatori si alocare drepturi acces pentru fiecare utilizator in tabela deschisa pe secventa *OPERARE -Administrare -Utilizatori* (detalii la cap 4.3.)
2. Declarare profile de lucru pentru anumiti utilizatori sau grupuri de utilizatori (daca este cazul), in tabela deschisa pe secventa *OPERARE - Administrare - Profile* si in detaliile acesteia (detalii la) , urmata de configurarea corespunzatoare a parametrilor de vizualizare baza de date si rapoarte pentru profilele declarate anterior (in detaliul *Valoare* specifica corespunzator tab. *Parametrii* deschis pe secventa *OPERARE - Administrare - Parametrii*; detalii la cap 4.3.)
3. Verificare configurare implicita a Nomenclatoarelor:

Daca ati utilizat versiunea 1 a aplicatiei Inttec Imobilizari, inainte de preluarea datelor din aceasta aplicatie in E2 Imobilizari trebuie sa verificati si sa modificati corespunzator propriilor dorinte asocierea facuta de producator pentru contul de gestiune aferent fiecarui clase de conturi de imobilizari in tab *Cod clasificare -Cont* deschis la apelarea secventei *1.Administrare->1.4.Nomenclatoare generale*, respectiv in tab-ul *Cod clasificare-Cont* deschis la apelarea secventei *1.Administrare->1.5.Nomenclatoare filiala* daca aveti configurari specifice pentru unele filiale.

Declarati gestionarii obiectelor de inventar / mijloacelor fixe in tab *Gestionari* deschis pe secventa *1.Administrare->1.5.Nomenclatoare filiala* si apoi asociati fiecui gestiunea de imobilizari gestionarul (prin detaliul *Gestiune-Gestionar*).

4. Verificare / modificare valori parametrii calcul aplicatie Imobilizarie, prin accesarea secventei *OPERARE - Administrare - Configurare* si vizualizarea / modificarea valorii oricarui din parametrii declarati in tabela *Parametri* prin operare in tabela detaliu *Valoare parametru*. *Atentie!* In detaliul *Valoare parametru* este interzisa stergerea, modificarea valorii parametrului selectat in tabela principala fiind posibila doar pentru inregistrarile ce au valoarea campului *DE LA DATA* mai mare decat data ultimei luni inchisa contabil si pentru care administratorul are drepturi de modificare.

Parametrii de calcul si configurare a aplicatiei imobilizarii, valoarea lor implicita si semnificatia sunt prezentate in tabelul de la cap.4.4.

B) Ori de cate ori sunt instalate modernizari ale aplicatiei Imobilizari care modifica algoritmul de calcul al amortizarilor mijloacelor fixe, Inttec insereaza in tabela *Parametri modificare calcul* (deschisa pe secventa *OPERARE -Administrare - Parametri modificare calcul*) o inregistrare in care declara data incepand cu care se aplica modificarea de calcul si o scurta descriere a modificarii cu trimitere la baza legislativa.

Administratorul de sistem poate schimba (motivata) data de aplicare a modificarii de calcul, prin editarea campului *data_modificare_calcul* al tabelii *Parametri modificare calcul*. *Atentie!* Este permisa doar declararea unei date ulterioare datei ultimei luni inchisa contabil..

3.2. Inregistrarea situatiei din momentul instalarii aplicatiei E2-Imobilizari

Pentru a putea incepe utilizarea in regim curent a aplicatiei Imobilizari este necesara incarcarea bazei de date si setarea parametrilor de configurare functie de care se calculeaza amortizarea lunara a fiecarui mijloc fix.

Producatorul recomanda introducerea situatiei existente la data ultimei luni pentru care evidenta a mijloacelor fixe a fost tinuta prin alte aplicatii . Procedand astfel, utilizatorul poate verifica corectitudinea configurarii aplicatiei la nevoile personalizate ale angajatorului (prin compararea directa a notelor contabile de amortizare si generate din cele doua aplicatii).

Pentru utilizatorii care au utilizat Inttec - Imobilizari versiunea E1 exista posibilitatea preluarii bazei de date din versiunea 1.

1. Configurari ce trebuie facute inaintea preluarii datelor din versiunea 1 a aplicatiei de imobilizari::

Deschideti aplicatia Inttec -Imobilizari ver.1, pozitionati-o in ultima luna calculata cu aceasta versiune (numita in continuare ll.aaaa) si apelati secventa *Rapoarte; Operatii->Comenzi->Generare date prel.ver.2*, pentru generarea tabelelor care situatia mijloacelor fixe la data ll.aaaa si istoria mijloacelor fixe tinuta prin aceasta aplicatie. Este posibil, functie de volumul bazei de date prelucrate, sa fie necesara lansarea acestei comenzi de mai multe ori, pana cand primiti la ecran mesaj de finalizare cu succes a operatiunii. ATENTIE! Inainte de lansarea comenzii de generare istorie miscari mijloace fixe din unitate, trebuie verificata consistenta datelor din intervalul procesa (sa nu existe luni lipsa din interval si/sau tabele distruse, blocate).

In aplicatia E2-Imobilizari apelati secventa *OPERARE->1.Administrare->1.4.Nomenclatoare generale* si in tabela *Cod clasificare-Cont* verificati si modificati corespunzator propriilor proceduri contabile, asocierea implicita setata de producator intre codul de clasificare mijloc fix si contul de gestiune utilizat la preluarea stocului mijloacelor fixe din versiunea 1 a aplicatiei Inttec -Imobilizari..

In aplicatia E2-Imobilizari selectati filiala, apelati secventa *OPERARE->3.Operare->3.2.Documente calcul* si adaugati o inregistrare in tabela *Document* pentru luna ce urmeaza sa o preluati din versiunea 1. Pe inregistrarea noua se va completa doar *DATA LUNA=01.ll.aaaa*, restul campurilor se vor completa automat la salvarea inregistrarii.

In aplicatia de contabilitate apelati secventa *OPERARE->Preluare date ->Configurare (pdv)* si declarati corespunzator valoarea parametrilor: *CaleFisierConfigurarePreluareE1=calea fisierului netbit.ini* pentru citire configuratie grup din care se preiau datele din versiunea 1; *DataPreluareE1=llaaaa*; *DepartamentImbPreluareE1=* selectie un departament din lista celor configurare cu *MIJLOC FIX=Da*; *GrupPreluareE1=Numele grupului* din care se preiau datele din versiunea 1.

In aplicatia de contabilitate apelati secventa *OPERARE->Preluare date ->Preluare date vechi* si adaugati in tabela *Preluari* o inregistrare pe care o completati astfel: *DATA= 31.ll.aaaa*, *NUMAR=istorie_imb*, *TIP PRELUARE=Preluare imobilizari*, *MODUL VER.1=<nume_modul_baze_imb_din E1>*. La salvarea inregistrarii restul campurilor se completeaza automat

2.Pentru preluarea datelor in E2, porniti aplicatia de contabilitate, selectati in tabela *Preluari* (deschisa pe secventa *OPERARE->Preluare date->Preluare date vechi*) inregistrarea introdusa la pasul anterior (cea care are *Tip Preluare=Preluare imobilizari*) si modificati valoarea camp *STARE* din *deschis* in *inchis*. Daca veti erori de confogurare atunci preluarea se va finaliza cu eroare (valoarea campului *STARE* ramanand *calculat* . Cititi mesajele de eroare scrise pe campul *MESJE EROARE* al inregistrarii de preluare, rezolvati-le si repetati procesul (setati *STARE* in *deschis* si apoi in *inchis*). Daca preluarea se finalizeaza cu succes, valoarea campului *STARE* ramane *inchis*. In tab-ul Operatii preluate pot fi vizualitate operatiile de gestiune aferente preluarii stocului de mijloace fixe din E1-Imobilizari.

In cazul in care la preluarea istoriei mijloacelor fixe din unitate nu s-au putut identifica codul de clasificare (mijlocul fix a iesit din unitate anterior lui ianuarie 2005 cand s-a modificat codificarea), se completeaza campul *MESAJ EROARE* al tab *Preluari* cu mesaje de forma atentionare detaliate mai jos, iar preluarea se finalizeaza cu succes:

Codul de clasificare <cod_cls> al mijlocului fix <nr_inventar> nu exista in catalog!

Pentru detalii referitoare la modul de preluare date din E1-Imobilizari in E2-Imobilizari citeste din ajutorul online al aplicatiei de contabilitate sectiunea 2.11.2.1.8.Preluare imobilizari.

Dupa preluare, informatiile preluate din versiunea 1 a aplicatiei Inttec Imobilizari pot fi vizualizate in tab *Istorie miscari ver.1* deschis pe secventa *2.Editare date->2.1.Compartimente mijloace fixe*.

3.3.Operare curenta

Prin "*Operarea curenta*" definim actiunea de intretinere lunara a bazei de date referitoare la situatia mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, in scopul asigurarii generarii notei contabile de amortizare si raportarilor lunare obligatorii.

Operarea curenta consta in:

- Inregistrare documente de miscare de tip:

Intrare MF nou de la furnizor ->Pentru detalii de operare citeste raspunsul la intrebarea 6.1.Cum operez intrarea unui mijloc fix nou de la furnizor?

Intrare MF nou din productie interna sau Intrare MF nou din donatii ->Pentru detalii de operare citeste raspunsul la intrebarea 6.2.Cum operez intrarea unui mijloc fix nou din productie interna sau din donatii?

Intrare MF uzat de la furnizor -> Pentru detalii de operare citeste raspunsul la intrebarea 6.3.Cum operez intrarea unui mijloc fix uzat de la furnizor?

Intrare MF uzat din productie interna sau Intrare MF uzat din donatii -> Pentru detalii de operare citeste raspunsul la intrebarea 6.4.Cum operez intrarea unui mijloc fix uzat din productie proprie sau din donatii?

Transfer -> Pentru detalii de operare citeste raspunsul la intrebarea 6.5..Cum operez transferul unui mijloc fix dintr-un sector in altul?

Iesire -> Pentru detalii de operare citeste raspunsul la intrebarea 6.8.Cum operez iesirea (altfel decat prin vanzare) a unui mijloc fix?

Dezmembrare (partajare)->Pentru detalii operare citeste raspunsul la intrebarea 6.7.Cum operez partajarea unui mijloc fix ?

Vanzare -> Pentru detalii de operare citeste raspunsul la intrebarea 6.9.Cum operez vanzarea unui mijloc fix?

Modernizare ->Pentru detalii de operare citeste raspunsul la intrebarea 6.6.Cum operez modernizarea unui Mijloc fix?

- Calculare amortizare lunara

- Validare nota contabila de amortizare pentru preluare in contabilitate

- Tiparire rapoarte

- Inchidere luna si adaugare luna urmatoare

3.4.Operare neperiodica / ocazionala

In acest capitol este explicat cum se procedeaza daca:

Trebuie operata reevaluarea mijloacelor fixe

4.Administrare

Informatiile incluse in acest capitol se adreseaza atat administratorului de sistem, cat si utilizatorilor avansati, acelora care cunosc foarte bine aplicatia si care poseda cunostinte de programare.

Din acest capitol poti afla:

Cum se instaleaza aplicatia (sectiunea 4.1.)

Care sunt conditiile impuse de producator pentru buna functionare a aplicatiei (sectiunea 4.2.)

Cum se declara utilizatorii, cum se restrictioneaza accesul acestora la functiile aplicatiei si cum se poate personaliza modul de vizualizare informatii baza de date si rapoarte pentru un utilizator sau un grup de utilizatori (sectiunea 4.3.)

Care sunt parametrii configurabili ai aplicatiei si cum pot fi modificati (sectiunea 4.4)

Care sunt nomenclatoarele generale / specifice filialei utilizate in aplicatie (sectiunea 4.6. si sectiunea 4.7.)

Cu ajutorul numelui de acces si parolei pe care i le furnizeaza Producatorul, Administratorul de sistem poate accesa oricare din urmatoarele optiuni ale meniului *OPERARE - Administrare*:

Administrare aplicatie

Configurare

Parametri modificare calcul

Nomenclatoare

4.1.Instructiuni de instalare

4.2.Conditii impuse de producator

4.3.Declarare utilizatori, grupuri de acces la aplicatie, profile

Pentru declararea utilizatorilor -identificati prin nume de acces si parola si asocierea fiecaruia la un anume grup de acces si sau la un profil, precum si pentru asocierea unei anume ferestre de operare care sa se deschida automat in momentul in care un utilizator se logheaza la baza de date, Administratorul de sistem trebuie sa acceseze meniul *OPERARE - Administrare* si sa vizualizeze / completeze pe rand tabelele:

Grupuri acces - tab util pentru vizualizarea nomenclatorului grupurilor de acces aplicatie Salarii pentru determinarea grupurilor in care poate incadra utilizatorii ce vor avea acces la baza de date. In functie de drepturile de operare/ modificare / calcul se disting urmatoarele grupuri: *invitat* - doar drepturi de vizualizare informatii din baza de date; *utilizator*- drepturi de operare limitate; *utilizator admin* - drepturi totale de operare, modificare si calcul; *administrator* - drepturi totale de operare si configurare aplicatie.

Utilizatori - tab util pentru adaugarea utilizatorilor care au acces la baza de date si configurarea drepturilor lor de accesare baza date prin declararea grupului caruia ii apartin (prin selectie in detaliul *Grupuri* a unuia din valorile posibile: *administrator* sau *utilizator admin* sau *utilizator* sau *invitat*) si daca este cazul a ferestrei care se deschide automat la logarea utilizatorului la baza de date (prin selectie in detaliul *Fereastra deschisa automat* a unei ferestre de operare (tip 1) sau de raportare (tip 2)). In tabela *Utilizatori* nu se pot sterge inregistrari si nu se pot adauga utilizatori deja declarati. In cazul in care se incearca executarea unei operatii interzise, la ecran apar mesaje de atentionare sugestive. ATENTIE! La adaugarea unei inregistrari in aceasta tabela, daca la nivelul motorului nu exista utilizatorul cu numele analizat, se adauga avand parola 1234. La apelarea comenzii *Reset parola*: daca exista utilizatorul selectat in motor, se modifica parola utilizatorului selectat in valoarea 1234; daca nu exista utilizatorul selectat in motor se adauga avand parola 1234 in grupul de sistem corespunzator grupului caruia ii apartine utilizatorul la nivelul aplicatiei.

Profile - tab util in care pentru un utilizator sau pentru un grup de utilizator se modifica parametrii de configurare mod afisare baza date si rapoarte. Astfel, in tab *Profile* administratorul poate edita direct numele profilului creat , dupa care pentru profilul declarat inregistreaza fie utilizatorii care apartin acestuia (prin adaugare si completare inregistrari in detaliul *Utilizatori*), fie grupurile asociate profilului creat (prin adaugare inregistrari in detaliul *Grupuri*).

Parametrii - tab util pentru setarea valorilor parametrilor posibil de configurat pentru fiecare profil declarat in tab *Profile*. Pentru aceasta, se selecteaza pe rand fiecare parametru ce se doreste a fi particularizat pentru un profil deja declarat in tab *Profile* si in detaliul *Valoare specifica* se insereaza o noua inregistrare pentru care se completeaza: *Profilul* si *Valoarea parametrului*.

La pornirea aplicatiei, daca utilizatorul are atasate ferestre de deschidere automata, dupa logarea acestuia si selectia filialei de lucru, se deschid direct aceste ferestre.

Daca utilizatorul nu are drept de acces in fereastra procesata, apare mesajul "*Nu aveti dreptul in aceasta fereastra a aplicatiei! Contactati administratorul de sistem!*" si fereastra nu se deschide. Cat timp sunt deschise ferestrele atasate operatorului, fereastra principala a aplicatiei nu poate fi selectata, ea redevine accesibila operatorului atunci cand toate ferestrele atasate acestuia sunt inchise.

4.4.Modificare configurare implicita a aplicatiei

Pentru verificarea si/sau modificarea valorilor parametrilor de calcul, administratorul de sistem trebuie sa apeleze secventa *OPERARE - Administrare - Configurare*. La apelarea acestei linii de meniu, in partea de sus a ecranului se deschide tabela principala *Parametrii* care contine lista tuturor parametrilor de configurare. Semnificatia campurilor acestei tabele este urmatoarea:

parametru configurare - camp destinat vizualizarii denumirii "cheie" atribuita de catre producator parametrului de configurare.

explicatii - camp destinat vizualizarii explicatiilor introduse de producator privind semnificatia si baza legala a introducerii parametrului de configurare.

observatii - camp needitabil-> nefolosit

Pentru fiecare parametru selectat in tabela principala se pot vizualiza in tabela detaliu *Valoare parametru*: valoare si data incepand cu care acesta se aplica.

In aceasta tabela detaliu este interzisa stergerea de inregistrari, dar este permisa modificarea inregistrarilor care au valoarea campului *de_la_data* mai mare decat data ultimei luni inchisa contabil. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DE LA DATA* si ID-ul configurarii.

Semnificatia campurilor tabelei detaliu *Valoare parametru* este urmatoarea:

de_la_data - data de la care se foloseste valoarea respectiva a parametrului. Este cimp direct editabil si accepta doar valori ulterioare datei ultimului stat inchis .

valoare - valoarea parametrului, se editeaza (in conditiile enumerate mai sus) prin selectie din dialogul de valori preincarcate de producator.

Tabel 1. Parametri configurare IMOBILIZARI

Parametru	Valoare implicita	Semnificatie
CalculCoefDeductibilitate	Da	- specifica daca la operare intrari de mijloace fixe aflate in folosinta se calculeaza coeficientul de deductibilitate
InformatiiMaterialAfisateFormular	{{CodBare 0} {Locatie 0} {Departament 0} {CodExtern 0} {Cod 0} {DenumireLivrare 0} {CodLivrare 0}} {{Cod 1} {Denumire	-Programare valoare implicita a casutelor de selectie informatii material concatenate la denumirea acestuia in formularele emise

Parametru	Valoare implicita	Semnificatie
	3} {DenumireLivrare 2}} {{Cod 1} {DenumireLivrare 2}}	din aplicatia E2 - Imobilizari. Pentru detalii citeste NOTA PRODUCATORULUI de mai jos.
LungimeNrInvInt	5	- numarul de caractere din numarul de inventar intern
NrZecimaleRotunjire	2	- specifica numarul de zecimale la care se rotunjesc valorile numerice introduse de operator si cele calculate de aplicatie
SecventaNumarInventar	numar inventar - <nume_filiala>	- secventa pentru numarul intern de inventar al mijloacelor fixe
UtilizeazaArticolBuget	Nu	- specifica daca sunt vizibile sau nu campurile de articole si capitole bugetare
ValoareObiecte	2500	-valoarea unitara maxima a unui mijloc fix pentru incadrare in grupa obiectelor de inventar

NOTA PRODUCATORULUI:

1.Valoarea parametrului *InformatiiMaterialAfisateFormular* este o lista formata din trei subliste de elemente de forma <informatie><pozitie> care specifica daca in dialogul de generare raport este selectata implicit optiunea respectiva (caz in care pozitia este 0) si ordinea in sirul de caracteristici in care se concateneaza informatia respectiva. In aceasta aplicatie se proceseaza doar elementele primei subliste. Daca sunt mai multe elemente cu aceeasi pozitie sau se selecteaza manual optiuni in dialogul de generare raport, caracteristicile respective se concateneaza in ordinea implicita (cod_bare; cod_extern; cod_locatie; cod_departament; cod_material). Valoarea acestui parametru poate fi modificata doar de catre Inttec.

4.5.Parametrii modificare calcul

Tab-ul *Parametrii modificare calcul* este accesibil doar administratorului de sistem si este util pentru vizualizarea / modificarea parametrilor de data care modifica modul de calcul al amortizarii, pe filiala de lucru. In acest view nu se pot sterge si adauga inregistrari; se pot modifica doar inregistrarile cu data mai mare decat data ultimei luni inchise pentru filiala de lucru. Semnificatia campurilor acestei tabele este urmatoarea:

DATA MODIFICARE - data incepand cu care intra in vigoare modificarea legislativa corespunzatoare (detaliata pe campul urmat). Camp direct editabil, care accepta accepta doar valori ulterioare datei ultimei luni inchise pentru filiala de lucru.

MODIFICARE - descrierea modificarii legislative. Se completeaza automat pde catre producator si nu poate fi modificata.

4.6.Nomenclatoare generale

Nomenclatoarele generale ale aplicatiei sunt accesibile doar administratorului de sistem.

La pelarea liniei de meniu *OPERARE->1.Administrare->1.4.Nomenclatoare generale* , sunt disponibile urmatoarele tab-uri:

Cote
Catalog
Cod clasificare-Cont

4.6.1.Cote

Nomenclatorul *Cote* contine cotele utilizate la calcularea amortizarii mijloacelor fixe cf legislatiei in vigoare (codul cotei si explicatiile).

Fiecarei cote declarate in acest nomenclator ii corespunde detaliul *Caracteristica cota*, in care sunt inregistrate caracteristicile cotei selectate in gridul principal, ordonate in ordine cronologica inversa. In tab-ul *Caracteristica cota* nu se pot sterge inregistrari, se pot modifica doar inregistrari cu data mai mare decat data ultimei luni inchise. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor DE LA DATA si ID-ul inregistrarii copiate. de_la_data, id_nom_cota. Modificarea in aceasta tabela marcheaza ca necalculata linia mijloacelor fixe noi care au cu regim de amortizare degresiv1 sau degresiv2a in lunile ulterioare aplicarii modificarii cotei .

Semnificatia campurilor detaliului este urmatoarea:

DE LA DATA - data de la care se modifica caracteristicile cotei, camp direct editabil. Accepta doar valori ulterioare datei ultimei luni inchise .

PANA LA - numarul de ani vechime pana la care este valabila cota. Cheia DE LA DATA - PANA LA este unica pentru un cod de cota.

COTA PROCENT - valoarea procentuala a cotei. Camp direct editabil care are implicit valoarea 0. Campul este formatat cu 3 zecimale.

COTA SUMA - valoarea in suma fixa a cotei. Camp direct editabil; care are implicit valoarea 0. Campul este formatat cu 3 zecimale.

EXPLICATII - observatii, camp direct editabil.

4.6.2.Catalog

Nomenclatorul *Catalog* este folosit pentru vizualizarea nomenclatorului codurilor de clasificare ale mijloacelor fixe. Contine campurile:

DATA - data de la care se aplica nomenclatorul codurilor de clasificare;

COD CLASIFICARE - codul de clasificare ;

DETALII COD CLASIFICARE - semnificatia codului de clasificare ;

TIMP NORM MIN. - valoarea minima a timpului normal de functionare pentru acest cod de clasificare ;

TIMP NORM MAX - valoarea maxima a timpului normal de functionare pentru acest cod de clasificare;

OBSERVATII - observatii

4.6.3.Cod clasificare-Cont

Tab-ul *Cod clasificare - Cont* se foloseste pentru atasarea contului de gestiune folosit la preluarea datelor din versiunea 1 a aplicatiei Inttec Imobilizari, de codurile de clasificare mijloace fixe. La copierea unei inregistrari din acest nomenclator nu se copiaza valorile campurilor *DE LA DATA* si *ID-ul grupei contului asociat codului de clasificare*. In acest viewer nu se pot sterge inregistrari. Semnificatia campurilor nomenclatorului este urmatoarea::

DE LA DATA - data de la care se foloseste asocierea cont de gestiune - cod de clasificare. Campul este direct editabil, cu validator de data nenula.

FILTRU COD CLASIF - filtrul folosit la determinarea codurilor de clasificare mijloace fixe pentru care se foloseste contul de gestiune declarat pe campul urmator. Formatul declararii valorii acestui camp trebuie sa fie de forma *masca1%/masca2%* (toate coturile de clasificare care incep cu *masca1* sau care incep cu *masca2*). Campul este direct editabil si este obligatoriu de completat, accepta doar valori care determina unic o inregistrare pentru un cod de clasificare si un cont de gestiune la data analizata. Citeste mai jos posibilele mesaje de eroare la declararea incorecta a valorii acestui camp.

CONT - codul contului de gestiune asociat codurilor de clasificare corespunzatoare filtrului completat pe campul anterior. Campul este obligatoriu de completat prin selectie din dialogul care contine conturile analitice de gestiune din aplicatie.

OBSERVATII - observatii, camp direct editabil.

Erori posibile la salvarea unei inregistrari in nomenclatorul *Cod clasificare - Cod*:

Campul FILTRU COD CLSF. nu poate avea valoare nula! - daca nu s-a completat valoarea de filtrare coduri de clasificare;

Nu este declarata data pentru procesarea codurilor de clasificare! - daca nu s-a completat campul *DE LA DATA*.

Nu exista coduri de clasificare pentru data procesata! - daca in aplicatie nu exista coduri de clasificare corespunzatoare datei completate in campul *DE LA DATA*.

Nu exista coduri de clasificare corespunzatoare conditiilor de filtrare! - daca in codurile de clasificare active la data completata in campul *DE LA DATA* nu exista inregistrari care sa corespunda conditiilor de filtrare

Exista cont de gestiune pentru un cod de clasificare din filtrul analizat pentru data procesata! - daca pentru data analizata exista o alta inregistrare care se aplica cel putin unui cod de clasificare corespunzator conditiilor de filtrare de pe inregistrarea procesata .

In detaliul *Modificari cod clasificare - cont* se pot vizualiza modificarile operate in timp in caracteristicile liniei de atasare cont de gestiune de codurile de clasificare mijloace fixe selectate in nomenclatorul *Cod clasificare-Cont*.

4.7.Nomenclatoare filiala

Apelarea liniei de meniu *OPERARE->1.Administrare->1.5.Nomenclatoare filiala*, permite administratorului de sistem adaugarea /modificarea in nomenclatoarele specifice filialei de lucru.

4.7.1.Alte clasificari

Tab-ul *Alte clasificari* se foloseste pentru inregistrarea altor clasificari ale mijloacelor fixe pentru filiala de lucru. In acest tab este interzisa stergerea. Semnificatia campurilor nomenclatorului este urmatoarea:

ALTE CLASIFICARI - codul clasificarii, camp direct editabil, obligatoriu de completat.

EXPLICATII - detalii privind clasificarea, camp direct editabil.

In detaliul *Modificari alte clasificari* se pot vizualiza toate modificarile operate in timp asupra fiecarei inregistrari din nomenclatorul *Alte clasificari*.

4.7.2.Gestionari

Tab-ul *Gestionari* se foloseste pentru vizualizarea datelor gestionarilor pentru filiala de lucru. Acest nomenclator poate fi deschis si din aplicatia de Contabilitate modul *Stocuri->Nomenclatoare*. In acest tab este interzisa stergerea. Semnificatia campurilor nomenclatorului este urmatoarea:

COD - cod gestionar, camp direct editabil, care este obligatoriu de completat, limitat la lungimea campului din tabela. Codul *nedefinit* nu poate fi modificat

NUME GESTIONAR - camp direct editabil;

STRADA - camp direct editabil, obligatoriu de completat, limitat la lungimea campului din tabela.

NUMAR - camp direct editabil, limitat la lungimea campului din tabela.

BLOC -camp direct editabil, obligatoriu de completat, limitat la lungimea campului din tabela.

SCARA - camp direct editabil, obligatoriu de completat, limitat la lungimea campului din tabela.

ETAJ - camp direct editabil, obligatoriu de completat, limitat la lungimea campului din tabela.

APARTAMENT - apartament, camp direct editabil; nu poate avea valoare nula si este limitat la lungimea campului din tabela.

LOCALITATE - camp direct editabil, obligatoriu de completat, limitat la lungimea campului din tabela.

COD POSTAL - camp direct editabil, obligatoriu de completat, limitat la lungimea campului din tabela.

SECTOR - camp direct editabil, obligatoriu de completat, limitat la lungimea campului din tabela.

JUDET - camp direct editabil, obligatoriu de completat, limitat la lungimea campului din tabela.

TELEFON - camp direct editabil, obligatoriu de completat, limitat la lungimea campului din tabela.

FAX - camp direct editabil, obligatoriu de completat, limitat la lungimea campului din tabela.

SELECTABIL - specifica daca gestionarul apare in dialogurile de selectie sau nu. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU. Valoarea implicita este DA. Pentru inregistrarea *nedefinit* campul nu poate fi modificat.

OBSERVATII - camp direct editabil.

In detaliul *Gestiune-Gestionar* se poate asocia incepand cu o anumita data o gestiune gestionarului selectat in tab-ul principal . In acest detaliu este interzisa stergerea. La un moment dat, o gestiune poate avea un singur gestionar sau niciunul (campul *de la data* accepta valoare unica pentru gestiunea selectata).

In detaliul *Modificari gestionari* se pot vizualiza toate modificarile operate in timp asupra fiecarei inregistrari din nomenclatorul *Gestionari*.

In detaliul *Lista modif. caract.* se pot vizualiza modificarilor efectuate in detaliul *Gestiune-Gestionar* aferent Gestionarului selectat in tab-ul principal.

4.7.3.Cote

Nomenclatorul *Cote* contine cotele utilizate la calcularea amortizarii mijloacelor fixe cf legislatiei in vigoare (codul cotei si explicatiile).

Fiecarei cote declarate in acest nomenclator ii corespunde detaliul *Caracteristica cota*, in care sunt inregistrate caracteristicile cotei selectate in gridul principal, ordonate in ordine cronologica inversa. In tab-ul *Caracteristica cota* nu se pot sterge inregistrari, se pot modifica doar inregistrările cu data mai mare decat data ultimei luni inchise. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor DE LA DATA si ID-ul inregistrarii copiate. *de_la_data*, *id_nom_cota*. Modificarea in aceasta tabela marcheaza ca necalculata linia mijloacelor fixe noi care au cu regim de amortizare degresiv1 sau degresiv2 a in lunile ulterioare aplicarii modificarii cotei .

Semnificatia campurilor detaliului este urmatoarea:

DE LA DATA - data de la care se modifica caracteristicile cotei, camp direct editabil. Accepta doar valori ulterioare datei ultimei luni inchise .

PINA LA - numarul de ani vechime pana la care este valabila cota. Cheia *DE LA DATA - PANA LA* este unica pentru un cod de cota.

COTA PROCENT - valoarea procentuala a cotei. Camp direct editabil care are implicit valoarea 0. Campul este formatat cu 3 zecimale.

COTA SUMA - valoarea in suma fixa a cotei. Camp direct editabil; care are implicit valoarea 0. Campul este formatat cu 3 zecimale.

EXPLICATII - observatii, camp direct editabil.

Pentru fiecare cota se pot verifica modificarile in detaliul *Modificare cote*. Pe campul observatii al acestui detaliu se scriu detalii privind inregistrarea modificata, sub forma *<de_la_data>*; *<pina_la>* (unde: *de_la_data* - data de la care se aplica noile valori ale cotei, citita de pe campul *DE LA DATA* al detaliului *Caracteristica cota* de pe inregistrarea modificata; *pina_la* - timpul normal de functionare pana la care se aplica noile valori ale cotei, citita de pe campul *PINA LA* de pe inregistrarea modificata din detaliul *Caracteristica cota*).

4.7.4.Cod clasificare-Cont

Tab-ul *Cod clasificare - Cont* se foloseste pentru atasarea, pentru filiala de lucru , a contului de gestiune folosit la preluarea datelor din versiunea 1 a aplicatiei Inttec Imobilizari, de codurile de clasificare mijloace fixe. La copierea unei inregistrari din acest nomenclator nu se copiaza valorile campurilor *DE LA DATA* si *ID-ul grupei contului asociat codului de clasificare*. In acest viewer nu se pot sterge inregistrari. Semnificatia campurilor nomenclatorului este urmatoarea::

DE LA DATA - data de la care se foloseste asocierea cont de gestiune - cod de clasificare. Campul este direct editabil, cu validator de data nenula.

FILTRU COD CLASIF - filtrul folosit la determinarea codurilor de clasificare mijloace fixe pentru care se foloseste contul de gestiune declarat pe campul urmator. Formatul declararii valorii acestui camp trebuie sa fie de forma *masca1%/masca2%* (toate coturile de clasificare care incep cu *masca1* sau care incep cu *masca2*). Campul este direct editabil si este obligatoriu de completat, accepta doar valori care determina unic o

inregistrare pentru un cod de clasificare si un cont de gestiune la data analizata. Citeste mai jos posibile mesaje de eroare la declararea incorecta a valorii acestui camp.

CONT - codul contului de gestiune asociat codurilor de clasificare corespunzatoare filtrului completat pe campul anterior. Campul este obligatoriu de completat prin selectie din dialogul care contine conturile analitice de gestiune din aplicatie.

OBSERVATII - observatii, camp direct editabil.

Acest nomenclator se completeaza automat la operare in nomenclatorul general cu acelasi nume, astfel:

La adaugare in nomenclatorul general , se adauga inregistrarea corespunzatoare si in nomenclatorul filiala, daca nu exista. Verificarea se face pe campurile *DE LA DATA* si *FILTRU COD CLASIFICARE*.

La modificare: daca exista inregistrare corespunzatoare valorilor initiale ale campurilor *DE LA DATA* si *FILTRU COD CLASIFICARE*, se modifica inregistrarea corespunzatoare; daca insa nu exista inregistrare corespunzatoare valorilor initiale ale campurilor *DE LA DATA* si *FILTRU COD CLASIFICARE*, atunci se adauga inregistrarea corespunzatoare valorilor curente, daca nu exista .

La stergere, se sterge inregistrarea corespunzatoare, daca exista Verificarea se face pe campurile *DE LA DATA* si *FILTRU COD CLASIFICARE*.

Erori posibile la salvarea unei inregistrari in nomenclatorul *Cod clasificare - Cod*:

Campul FILTRU COD CLSF. nu poate avea valoare nula! - daca nu s-a completat valoarea de filtrare coduri de clasificare;

Nu este declarata data pentru procesarea codurilor de clasificare! - daca nu s-a completat campul *DE LA DATA*.

Nu exista coduri de clasificare pentru data procesata! - daca in aplicatie nu exista coduri de clasificare corespunzatoare datei completate in campul *DE LA DATA*.

Nu exista coduri de clasificare corespunzatoare conditiilor de filtrare! - daca in codurile de clasificare active la data completata in campul *DE LA DATA* nu exista inregistrari care sa corespunda conditiilor de filtrare

Exista cont de gestiune pentru un cod de clasificare din filtrul analizat pentru data procesata! - daca pentru data analizata exista o alta inregistrare care se aplica cel putin unui cod de clasificare corespunzator conditiilor de filtrare de pe inregistrarea procesata .

In detaliul *Modificari cod clasificare - cont* se pot vizualiza modificarile operate in timp in caracteristicile liniei de atasare cont de gestiune de codurile de clasificare mijloace fixe selectate in nomenclatorul *Cod clasificare-Cont*.

5.Lista modificarilor intre versiuni

In acest capitol gasesti toate modificarile operate de producator intre versiunile aplicatiei.

5.1.Versiunea 2-1-34b1

Rezumat

FUNCTII NOI:

Generare aplicatie evidenta imobilizari.

Este posibila declararea contului de gestiune corespunzator codului de clasificare la nivelul intregii alicatii, in tabul deschis pe secventa *1.Administrare -> 1.4.Nomenclatoare generale -> Cod clasificare - Cont* si/sau la nivelul fiecarei filiale, in tabul *1.Administrare -> 1.5.Nomenclatoare filiale -> Cod clasificare - Cont*.

Este posibila vizualizarea catalogului codurilor de clasificare, tab-ul *1.Administrare -> 1.4.Nomenclatoare generale -> Catalog*.

Este posibila vizualizare istoria miscarilor mijloacelor fixe preluata din versiunea 1 a aplicatiei Inttec Imobilizari (daca exista), in tab-ul *2.Editare date -> 2.1.Compartimente mijloace fixe -> Istorie miscari ver.1* .

NOTA PRODUCATORULUI privind modificarile implementate in aceasta versiune pentru aplicarea filtrarilor:

1. S-a optimizat executia filtrelor de egalitate in coloane de tip timestamp (coloane care contin informatii privind data completa *zz.ll.aaaa hh:mm:ss*) . Exemplu:

Daca nu este completat timpul, adica filtrul este de forma *zz.ll.aaaa*, atunci se filtreaza inregistrarile care pe acest camp au valori *>=zz.ll.aaaa 00:00:00* si *<=zz.ll.aaaa 23:59:59* ;

Daca nu este completata minutul si secunda , adica filtrul este de forma *zz.ll.aaaa hh:*, atunci se filtreaza inregistrarile care pe acest camp au valori *>=zz.ll.aaaa hh:00:00* si *<=zz.ll.aaaa hh:59:59* ;

Daca nu este completata secunda, adica filtrul este de forma *zz.ll.aaaa hh:mm*, atunci se filtreaza inregistrarile care pe acest camp au valori *>=zz.ll.aaaa hh:mm:00* si *<=zz.ll.aaaa hh:mm:59* ;

Daca sunt completate toate componentele adica filtrul este de forma *zz.ll.aaaa hh:mm:ss*, atunci se filtreaza doar inregistrarile care indeplinesc aceasta conditie.

2. In ecranelor de stocuri (tab-urile view-ului *2.2.4.Informatii stocuri* si ale detaliilor view-ului *2.2.3.Informatii gestiuni*) se proceseaza filtrele care contin: terminator # pentru conditia de filtrare, conditie <> in campuri de tip text si campurile de tip time .

3..In coloanele de tip TEXT, DATE si TIME se pasteaza valoarea nevalidata, fara inchiderea casutei de editare corespunzatoare, pentru a da posibilitatea operatorului de a corecta ceea ce a editat initial. (#272224#). In functionare anterioara, daca se obtinea eroare de validare pentru valoarea unei casute de editare de acest tip, textul din aceasta se stergea (se inlocuia cu "").

4. In ecranul de selectie filiala de lucru se asigura ordonarea alfabetica a filialelor, pentru o mai usoara regasire in cazul in care exista mai multe filiale de lucru.

Detalii

Functii noi

posibilitate declarare cont de gestiune corespunzator codului de clasificare, tab-urile *1.Administrare -> 1.4.Nomenclatoare generale -> Cod clasificare - Cont* si *1.Administrare -> 1.5.Nomenclatoare filiale -> Cod clasificare - Cont* (#272708#)

posibilitate vizualizare catalogul codurilor de clasificare, tab-ul *1.Administrare -> 1.4.Nomenclatoare generale -> Catalog* (#272708#)

posibilitate vizualizare istoria miscarilor mijloacelor fixe preluata din ver.1, tab-ul *2.Editare date -> 2.1.Compartimente mijloace fixe -> Istorie miscari ver.1* (#272708#)

Detalii biblioteca

Modificari functionale

- In coloanele de tip TEXT, DATE si TIME se pasteaza valoarea nevalidata, fara inchiderea casutei de editare corespunzatoare, pentru a da posibilitatea operatorului de a corecta ceea ce a editat initial. (#272224#). In functionare anterioara, daca se obtinea eroare de validare pentru valoarea unei casute de editare de acest tip, textul din aceasta se stergea (se inlocuia cu "").
- Renuntare inchidere dialoguri folosind Control+Enter (#272395#). In functionarea anterioara, aceasta combinatie de taste efectua si salvarea inregistrarii modificate in grid si inchiderea dialogului si ca urmare, daca in dialog se folosea aceasta combinatie pentru salvare filtrarii/sortarii dialogul se inchidea folosind informatiile de pe prima inregistrare a acestuia pentru completarea datelor in gridul parinte.

Corectii

- Corectie procesare camp de tip timestamp la verificare conditie filtrare (#271751#). In functionarea anterioara, la completarea conditiei de filtrare doar cu partea de data se obtinea eroare.
- Corectie verificare operator ! (NOT). Acest validator (!) trebuie sa fie primul caracter al conditiei de filtrare (#271751#). In functionare anterioara, se verifica existenta caracterului in toata conditia de filtrare, nu doar ca operator, si ca urmare nu se puteau filtra valori de forma %!! pe campuri de tip text.
- Generare interogare de filtrare in dialog in functie de tipul coloanelor din acesta, nu din gridul parinte (#272395#). In functionarea anterioara, la deschiderea dialogului de selectie valoare parametru de configurare care accepta doar valori numerice se obtinea eroare deoarece in tabela de selectie valoare se aplica filtru pe o coloana de tip numeric care corespunde in tab-ul parinte unei coloane de tip text (aceste detalii folosesc tabela temporara cu coloana de valoare de tip text).
- Corectie determinare modificare casuta completata in dialoguri, daca dupa deschiderea acestora se foloseste tasta BackSpace (direct in grid, fara deschiderea casutei pentru editare) pentru stergerea filtrului preluat din gridul de operare (#272395#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie, desi in dialog nu erau completate conditii de filtrare, gridul acestuia nu continea date.
- Ordonare dupa nume societate/filiala in listele de selectie societati/filiale de lucru ale ecranului de pornire aplicatie (#272395#). In functionarea anterioara, in aceste liste se incarcau datele fara ordonare si era mai dificil de selectat filiala de lucru.
- Este posibila editare valori numerice cu numarul de zecimale (setate prin parametrul *NrZecimalaRotunjireOperare*) mai mare decat numarul de zecimale vizibile la operare. In functionare anterioara, daca se configura parametrul de rotunjire valori numerice la un numar de zecimale mai mare decat numarul de zecimale afisate pentru coloana respectiva, rotunjirea si afisarea se faceau la numarul de zecimale afisate.

Functii noi

- S-a optimizat executia filtrelor de egalitate in coloane de tip timestamp (#272224#)
- In ecranelor de stocuri (tab-urile view-ului 2.2.4. *Informatii stocuri* si ale detaliilor view-ului 2.2.3. *Informatii gestiuni*) se proceseaza filtrele care contin: terminator # pentru conditia de filtrare, conditie <> in campuri de tip text si campurile de tip time (#272224#) .

5.2.Versiunea 2-1-34b2

Rezumat

CORECTII:

S-a corectat generare nota contabila pentru veniturile din donatii. In versiunea anterioara nota contabila continea toata amortizarea din sectorul si contul procesate, nu doar cea a mijloacelor fixe intrate din donatii. In istoria miscarilor, unui mijloc fix preluat din E1 Imobilizari, care nu mai exista in aplicatie, se completeaza corect identificatorul acestuia. In versiunea anterioara in aceasta situatie, in istoria miscarilor se completa identificatorul mijlocului fix procesat anterior.

Verificarea si procesarea anularii preluarii de imobilizari din E1 Imobilizari se face doar daca in aplicatie exista tabelele corespunzatoare tabelor preluate. In versiunea anterioara, in cazul in care se obtinea eroare la preluare, inaintea generarii tabelor de preluare, preluarea nu se mai putea anula pentru a reface operatiunea.

MODIFICARI FUNCTIONALE:

La preluarea istoriei miscarilor mijloacelor fixe din E1 Imobilizari, se obtine mesaj de attentionar daca mijlocul fix care nu exista in aplicatie nu este activ. In versiunea anterioara, daca in istoria mijloacelor fixe din unitate existau mijloace fixe cu coduri de clasificare anterioare modificarii codificarii din 2015, se obtinea mesaj de eroare si nu se putea finaliza preluarea.

FUNCTIE NOUA:

Este posibila operarea documente de miscare de tip; Transfer, Partajare, modernizare, iesire si Vanzare.

Detalii

Corectii

corectie generare nota contabila pentru veniturile din donatii (#273005#); functionare anterioara-> nota contabila continea toata amortizarea din sectorul si contul procesate, nu doar cea a mijloacelor fixe obtinute din donatii;

corectie completare identificator mijloc fix in istoria miscarilor in cazul in care acesta nu exista in aplicatie (#273005#); functionare anterioara-> in cazul in care mijlocul fix nu exista in aplicatie, in istoria miscarilor se completa identificatorul mijlocului fix procesat anterior .

verificare si procesare anulare preluare de imobilizari din ver.1 doar daca in aplicatie exista tabelele corespunzatoare tabelor preluate (#273005#); functionare anterioara-> in cazul in care se obtinea eroare la preluare, inaintea generarii tabelor de preluare, aceasta nu se mai putea anula pentru a reface operatiunea.

Modificari functionale

mesaj de attentionare la preluare istorie miscari mijloc fix daca mijlocul fix care nu exista in aplicatie nu este activ (#273005#); functionare anterioara, daca in istoria mijloacelor fixe din unitate existau mijloace fixe cu coduri de clasificare anterioare modificarii codificarii din 2015, se obtinea mesaj de eroare si nu se putea finaliza preluarea.

Functii noi

posibilitate inregistrare operatiuni de transfer, partajare, modernizare, iesire, vanzare (#273005#)

Detalii biblioteca

Functii noi

- In ecranul de selectie filiala de lucru este posibila posibilitatea filtrarii societatii (#273003#)

5.3.Versiunea 2-1-34b8

Rezumat

CORECTII:

S-a optimizat preluare mijloacelor fixe din ver.1, pentru a nu se mai obtine eroare la preluarea bazei de date de imobilizari chiar daca in baza preluata exista mijloace fixe care sunt introduse direct in versiunea 2 cu acelasi cod ca denumirea din baza preluata.

La preluare date din ver.1 starea lunii preluate este setata in deschis. In functionare anterioara, starea lunii preluate era calculat, dar datele contabile din aceasta luna nu erau calculate deoarece in momentul marcarii starii lunii, mijloacele fixe nu erau preluate.

S-a adaugat in lista de module, modul Imobilizari la generare baza de date noua. In functionare anterioara, in bazele de date generate ulterior implementarii aplicatiei E2->imb (ver.2-1-34b1) nu se completa lista de module folosite de aplicatie cu acest modul si ca urmare se obtinea eroare la preluarea datelor din aplicatia de Imobilizari din versiunea 1.

Detalii

Corectii

optimizare preluare mijloace fixe din ver.1 corespunzatoare unui material care a fost introdus in ver.2 (#274941#); functionare anterioara ->daca in nomenclatorul de material exista un material, introdus in ver.2 a aplicatiei, cu acelasi cod ca denumirea unui mijloc fix preluat se obtinea eroare la preluare.

la preluare date din ver.1 marcare stare luna preluata in deschis (#274941); functionare anterioara-> starea lunii preluate era calculat, dar datele din aceasta luna nu erau calculate deoarece in momentul marcarii starii lunii, mijloacele fixe nu erau preluate.

adaugare, in lista de module, modul Imobilizari la generare baza de date noua (#274941#); functionare anterioara-> in bazele de date generate ulterior implementarii aplicatiei E2->imb (ver.2-1-34b1) nu se completa lista de module folosite de aplicatie cu acest modul.

5.4.Versiunea 2-1-34b9

Rezumat

CORECTII:

S-a renuntat la marcare luni in "*deschis*" la completare tabela de mijloace fixe lunar. In functionarea anterioara, calculul unei luni completa tabela de mijloace fixe lunare care forta starea lunii in deschis si ca urmare nu se finaliza calculul de inchidere luna.

La preluare date din versiunea E1 se marcheaza stare luna preluata in "*deschis*" prin completarea corespunzatoare in tabela de calcul lunar. In functionarea anterioara, starea lunii preluate era calculat, dar datele din aceasta luna nu erau calculate deoarece in momentul marcarii starii lunii, mijloacele fixe nu erau inca preluate.

Detalii

Corectii

renuntare marcare luna in deschis la completare tabela de mijloace fixe lunare (#275287#); functionare anterioara-> calculul unei luni completa tabela de mijloace fixe lunare care forta starea lunii in deschis si ca urmare nu se finaliza calculul.

la preluare date din ver.1 marcare stare luna preluata in deschis prin completarea corespunzatoare in tabela de calcul lunar (#275287#); functionare anterioara-> starea lunii preluate era calculat, dar datele din aceasta luna nu erau calculate deoarece in momentul marcarii starii lunii, mijloacele fixe nu erau preluate.

Detalii biblioteca

Corectii

- Dezactivare notebook detaliu cat timp exista inregistrare nesalvata in tab-ul notebook-ului principal (#275349#); functionare anterioara-> se putea forta editarea in detaliu, in situatia in care in tab-ul notebook-ului principal inregistrarea era in curs de modificare.

5.5.Versiunea 2-1-34b10

Rezumat

CORECTII:

La deschidere luna se deschid automat luni ulterioare acesteia, doar in filiala de lucru. In functionarea anterioara, daca in aplicatie existau mai multe filiale, la deschiderea perioadei in una dintre acestea, se deschideau perioadele ulterioare ei in toate filialele.

S-a corectat functia de actualizare date in detaliul Valoare parametru al tab-ului 1.Administrare -> 1.2.Configurare -> Parametrii la adaugare inregistrare in acest. In versiunea anterioara, inregistrarea adaugata nu mai era vizibila dupa adaugare decat daca se apasa tasta F5.

FUNCTII NOI:

S-a completat catalogul cu inregistrarile aferente cod *0.1. - Active necorporale* (timp normal de functionare intre 1 si 5 ani) si *0.2. -Brevete, drepturi marca* (timp normal de functionare intre 1 si 10 ani), pentru a permite inregistrarea si pentru acest tip de imobilizari.

Detalii

Corectii

la deschidere luna, deschidere automata luni ulterioare acesteia, doar in filiala de lucru (#275514#); functionare anterioara-> daca in aplicatie existau mai multe filiale, la deschiderea perioadei in una dintre acestea, se deschideau perioadele ulterioare ei in toate filialele.

corectie actualizare date in detaliul Valoare parametru al tab-ului 1.Administrare -> 1.2.Configurare -> Parametrii la adaugare inregistrare in acesta (#275514#); functionare anterioara->inregistrarea adaugata nu era vizibila in acest detaliu dupa salvarea inregistrarii.

Functii noi

completare catalog cu coduri pentru imobilizari necorporale (0.1. si 0.2.) (#275514#)

5.6.Versiunea 2-1-34b11

Rezumat

CORECTII:

S-a corectat Data amortizarii complete in fisa mijlocului fix daca acesta este amortizat complet in luna pentru care se solicita raportul.

FUNCTII NOI:

Este posibila inregistrare mijloace fixe aflate in folosita pentru care s-a tinut evidenta cu alte aplicatii decat aplicatia de imobilizari Inttec versiunea E1. Introducerea acestora se poate face prin detaliul *Intrare Mijloc fix uzat productie proprie* al tab *Document miscare*, conform detaliilor din raspunsul la intrebarea 10.Cum operezi intrarea unui Mijloc fix uzat a carui evidenta privind amortizarea a fost tinuta manual sau prin alte aplicatii decat Imobilizari -inttec versiunea E1?

MODIFICARI FUNCTIONALE:

S-a adaugat contul 205 in grupa conturilor de gestiune si i s-a configurat corespunzator descarcarea de gestiune pentru imobilizari . In versiunea anterioara acest cont nu era din grupa conturilor de gestiune si ca urmare nu se puteau inregistra intrari de mijloace fixe din grupa imobilizarilor necorporale.

Detalii

Corectii

corectie evidentiere data amortizarii complete in fisa mijlocului fix daca acesta este amortizat complet in luna de raportare (#276389#); functionare anterioara, in aceasta situatie, data amortizarii complete era ultima luna in care mijlocul fix era inregistrat in aplicatie, mai mica sau egala cu luna de raportare.

Funcții noi

posibilitate inregistrare mijloace fixe aflate in folosita pentru care s-a tinut evidenta cu alte aplicatii (#276389#).

Modificari functionale

adaugare cont 205 in grupa conturilor de gestiune cu configurare corespunzatoare a descarcarii de gestiune pentru imobilizari (#276389#); functionare anterioara->acest cont nu era din grupa conturilor de gestiune si ca urmare nu se puteau inregistra intrari de mijloace fixe pentru el.

5.7.Versiunea 2-1-34

Rezumat

CORECTII:

La operarea document de miscare mijloace fixe se verifica daca perioada contabila careia ii apartine documentul de miscare este inchisa in modulul din contabilitate in care se adauga/modifica documentul. In versiunea anterioara, dupa prima inchidere a perioadei contabile nu se mai puteau inregistra documente de miscare in aplicatia de imobilizari chiar daca modulul din contabilitate in care se adaugau datele (Operatiuni de gestiune sau Receptii sau Facturi, functie de tipul documentului de miscare) era deschis.

MODIFICARI FUNCTIONALE:

S-a blocat posibilitatea inregistrarii in tab *3.Operare -> 3.2.Documente calcul -> Document* a datei notei contabile in alta luna decat luna de lucru. In versiunea anterioara data notei contabile putea sa fie declarata de catre operator in orice luna si acest comportament putea induce confuzii la regasirea notei de amortizare in aplicatia de contabilitate.

Administratorul de sistem, poate sterge utilizatori din aplicatie, din detaliul *Grupuri* al tab-ului *1.Administrare -> 1.1.Administrare -> Utilizatori*. In functionare anterioara, nu se puteau sterge utilizatorii aplicatiei care aveau completate date de personal pentru contabilitate.

Detalii

Corectii

la operare documente de miscare, verificare perioada contabila inchisa in modulul din contabilitate in care se adauga/modifica documente (#276552#); functionare anterioara-> dupa prima inchidere a perioadei contabile nu se mai puteau inregistra documente de miscare chiar daca modulul din contabilitate in care se adaugau datele era deschis.

Funcții noi

Modificari functionale

blocare posibilitate inregistrare in tab 3.Operare -> 3.2.Documente calcul -> Document data notei contabile din alta luna decat luna de lucru (#276552#); functionare anterioara -> data notei contabile putea sa fie din orice luna.

optimizare stergere utilizator din aplicatie, din detaliul Grupuri al tab-ului 1.Administrare -> 1.1.Administrare -> Utilizatori (#276936#); functionare anterioara- > nu se puteau sterge utilizatorii aplicatiei care aveau completate date de personal pentru contabilitate

5.8.Versiunea 2-1-35b3

Detalii biblioteca

Corectii

- S-a blocat incarcare date in gridul atasat arborelui, la miscarea mouse-ului in timpul incarcarii datelor corespunzatoare elementului selectat in arbore (#277963#). In functionarea anterioara, pe sisteme lente (vizibil in E2-® pe sistemul de lucru la client), daca se selecta un element in arbore, iar in timpul incarcarii datelor in grid se deplasa mouse-ul, gridul se incarca cu informatiile corespunzatoare datei din arbore corespunzatoare deplasarii acestuia, care era diferita de data selectata de operator in arbore.

5.9.Versiunea 2-1-35b12

Rezumat

CORECTII:

MODIFICARI FUNCTIONALE:

FUNCTII NOI:

Detalii

Corectii

Functii noi

Modificari functionale

Detalii biblioteca

Modificari functionale

Corectii

-

.

Funcții noi

-

Detalii biblioteca rapoarte

Corectii

-

Funcții noi

-

Modificari functionale

-

6. Intrebari frecvente si Studii de caz

In acest capitol puteti gasi raspunsurile Producatorului la cele mai frecvente intrebari ale utilizatorilor, precum si prezentari de Studii de caz.

1. Cum operez Inregistrarea unui mijloc fix nou de la furnizori?

Operatiuni efectuate in aplicatia Inttec E2- Contabilitate:

Verificati si adaptati conform cerintelor proprii conturile utilizate pentru inregistrarea amortizarii si cheltuelilor de amortizare pentru gestiunile de mijloace fixe. Apelati secventa *OPERARE->Conturi->Configurare note inchidere*, selectati in tab-ul *Fise descarcare gestiune* inregistrarea aferenta gestiunii de imobilizari, verificati si modificati corespunzator conturile si fisele predefinite de producator in detaliul *Fise corespondente*. De interes sunt conturile declarate pe inregistrarile *Amotizare*, *Cheltlmb* si *Venitlmb*.

Apelati secventa *OPERARE->Stocuri->Configurare (sto)*, verificati si setati in DA valoarea parametrului *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune*, daca doriti folosire fisa de profit cu acelasi cod cu cea a gestiunii sursa.

Inregistrati factura de achizitie mijloc fix de la furnizor (numit in continuare MF). Apelati secventa *OPERARE->Receptii->Operare document(rcp)* si operati documentul de receptie folosind un tip de document predefinit special pentru receptie imobilizari. Operati receptia prin detaliul *Operatiuni de gestiune* cu selectarea gestiunii primitoare a MF (cont si fisa destinatie). Daca MF nu exista deja in nomenclatorul de materiale, adaugati-l si atasati-i obligatoriu un departament de mijloace fixe (departament configurat cu MIJLOC FIX=DA). Daca MF exista deja in nomenclatorul de materiale si doriti sa il selectati, in ntabela de import material setati filtrul de pe coloana MIJLOC FIX din NU in DA.

Operatiuni efectuate in aplicatia Inttec E2-Imobilizari:

Apelati secventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Date lunare*.

Selectati tab-ul *Document miscare*, selectati o inregistrare goala si completati: *DATA MISCARE*=data receptiei mijlocului fix; *TIP MISCARE*=*intrare MF nou de la furnizor*; *NR.DOC.MISCARE*=numarul intern al documentului de intrare. Salvati inregistrarea (apasand tasta F4, de ex.).

Selectati detaliul *Intrare MF nou de la furnizor* si completati inregistrarea de intrare mijloc fix. Pentru detalii apasa AICI.

2. Cum operez Inregistrarea unui mijloc fix nou din productie proprie sau din donatii?

Operatiuni efectuate in aplicatia Inttec E2- Contabilitate:

Verificati si adaptati conform cerintelor proprii conturile utilizate pentru inregistrarea amortizarii si cheluelilor de amortizare pentru gestiunile de mijloace fixe. Apelati secventa *OPERARE->Conturi->Configurare note inchidere*, selectati in tab-ul *Fise descarcare gestiune* inregistrarea aferenta gestiunii de imobilizari, verificati si modificati corespunzator conturile si fisele predefinite de producator in detaliul *Fise corespondente*. De interes sunt conturile declarate pe inregistrarile *Amotizare*, *Cheltlmb*, *IntrareDonatii*, *VenitDonatii* si *Venitlmb*.

Apelati secventa *OPERARE->Stocuri->Configurare (sto)*, verificati si setati in DA valoarea parametrului *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune*, daca doriti folosire fisa de profit cu acelasi cod cu cea a gestiunii sursa.

Operatiuni efectuate in aplicatia Inttec E2-Imobilizari:

Apelati secventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Date lunare*.

Selectati tab-ul *Document miscare*, selectati o inregistrare goala si completati: *DATA MISCARE*=data receptiei mijlocului fix; *TIP MISCARE*=*intrare MF nou din productie proprie* sau *TIP MISCARE*=*intrare MF nou din donatii* (functie de sursa mijlocului fix); *NR.DOC.MISCARE*=numarul intern al documentului de intrare. Salvati inregistrarea (apasand tasta F4, de ex.).

Selectati detaliul *Intrare MF nou productie interna* si completati inregistrarea de intrare mijloc fix. Pentru detalii apasa AICI.

Operatiuni efectuate automat in aplicatia E2-Contabilitate, dupa salvarea documentului de intrare mijloc fix in E2-Imobilizari:

In tabela *Document (ogs)* deschisa pe secventa *OPERARE->Operatii gestiuni->Operare (ogs)* se adauga un document de intrare imobilizari . Pentru detalii privind conturile si fisele utilizate la generarea operatiunilor contabile cititi explicatiile de la sectiunea 2.2.1.2.2.

Apelati secventa *OPERARE->Operatii gestiunii->Operare document(ogs)*. Selectati in arborele din stanga ecranului ziua in care a fost operat documentul de intrare mijloc fix uzat (*DATA MISCARII* din tab *Document miscare* din Imobilizari), selectati in tabela *Document (ogs)* documentul de intrare care corespunde intrarii mijlocului fix uzat (are *NR.Document=NR.DOC.MISCARE* din Imobilizari), selectati detaliul *Intrari* si vizualizati modul de inregistrare contabila. Tipariti Bonul de intrare.

3.Cum operez intrarea unui Mijloc fix uzat de la furnizor?

Operatiuni efectuate in aplicatia Inttec E2- Contabilitate:

Verificati si adaptati conform cerintelor proprii conturile utilizate pentru inregistrarea amortizarii si cheluelilor de amortizare pentru gestiunile de mijloace fixe. Apelati secventa *OPERARE->Conturi->Configurare note inchidere*, selectati in tab-ul *Fise descarcare gestiune* inregistrarea aferenta gestiunii de imobilizari, verificati si modificati corespunzator conturile si fisele predefinite de producator in detaliul *Fise corespondente*. De interes sunt conturile declarate pe inregistrările *Amortizare*, *CheltLmb* si *VenitLmb*.

Apelati secventa *OPERARE->Stocuri->Configurare (sto)*, verificati si setati in DA valoarea parametrului *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune*, daca doriti folosire fisa de profit cu acelasi cod cu cea a gestiunii sursa. Inregistrati factura de achizitie mijloc fix uzat de la furnizor (numit in continuare MFU). Apelati secventa *OPERARE->Receptii->Operare document(rcp)* si operati documentul de receptie folosind un tip de document predefinit special pentru receptie imobilizari. Operati receptia prin detaliul *Operatiuni de gestiune* cu selectarea gestiunii primitoare a MFU (cont si fisa destinatie). Daca MFU nu exista deja in nomenclatorul de materiale, adaugati-l si atasati-i obligatoriu un departament de mijloace fixe (departament configurat cu MIJLOC FIX=DA). Daca MF exista deja in nomenclatorul de materiale si doriti sa il selectati, in ntabela de import material setati filtrul de pe coloana MIJLOC FIX din NU in DA

Operatiuni efectuate in aplicatia Inttec E2-Imobilizari:

Apelati secventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Date lunare*.

Selectati tab-ul *Document miscare*, selectati o inregistrare goala si completati: *DATA MISCARE*=data receptiei mijlocului fix uzat; *TIP MISCARE*=*intrarMF uzat de la furnizor*; *NR.DOC.MISCARE*=numarul intern al documentului de intrare. Salvati inregistrarea (apasand tasta F4, de ex.).

Selectati detaliul *Intrare MF uzat de la furnizor* si completati inregistrarea de intrare mijloc fix uzat. Pentru detalii apasa AICI.

4.Cum operez intrarea unui Mijloc fix uzat din productie proprie sau din donatii?

Operatiuni efectuate in aplicatia Inttec E2- Contabilitate:

Verificati si adaptati conform cerintelor proprii conturile utilizate pentru inregistrarea amortizarii si cheluelilor de amortizare pentru gestiunile de mijloace fixe. Apelati secventa *OPERARE->Conturi->Configurare note inchidere*, selectati in tab-ul *Fise descarcare gestiune* inregistrarea aferenta gestiunii de imobilizari, verificati si modificati corespunzator conturile si fisele predefinite de producator in detaliul *Fise corespondente*. De interes sunt conturile declarate pe inregistrările *Amortizare*, *CheltLmb*, *IntrareDonatii*, *VenutDonatii* si *VenitLmb*.

Apelati secventa *OPERARE->Stocuri->Configurare (sto)*, verificati si setati in DA valoarea parametrului *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune*, daca doriti folosire fisa de profit cu acelasi cod cu cea a gestiunii sursa.

Operatiuni efectuate in aplicatia Inttec E2-Imobilizari:

Apelati secventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Date lunare*.

Selectati tab-ul *Document miscare*, selectati o inregistrare goala si completati: *DATA MISCARE*=data receptiei mijlocului fix uzat; *TIP MISCARE*=*intrare MF uzat din productie proprie sau TIP MISCARE*=*intrare MF uzat din donatii*; *NR.DOC.MISCARE*=numarul intern al documentului de intrare. Salvati inregistrarea (apasand tasta F4, de ex.).

Selectati detaliul *Intrare MF uzate* si completati inregistrarea de intrare mijloc fix uzat. Pentru detalii apasa AICI.

Operatiuni efectuate automat in aplicatia E2-Contabilitate, dupa salvarea documentului de intrare mijloc fix in E2-Imobilizari:

In tabela *Document (ogs)* deschisa pe secventa *OPERARE->Operatii gestiuni->Operare (ogs)* se adauga un document de intrare imobilizari . Pentru detalii privind conturile si fisele utilizate la generarea operatiunilor contabile cititi explicatiile de la sectiunea 2.2.1.2.4.

Apelati secventa *OPERARE->Operatii gestiunii->Operare document(ogs)*. Selectati in arborele din stanga ecranului ziua in care a fost operat documentul de intrare mijloc fix uzat (*DATA MISCARII* din tab *Document miscare* din Imobilizari), selectati in tabela *Document (ogs)* documentul de intrare care corespunde intrarii mijlocului fix uzat (are *NR.Document*=*NR.DOC.MISCARE* din Imobilizari), selectati detaliul *Intrari* si vizualizati modul de inregistrare contabila. Tipariti Bonul de intrare.

5.Cum operez transferul unui mijloc fix dintr-un sector in altul?

Operatiuni efectuate in aplicatia Inttec E2- Contabilitate:

Verificati si adaptati conform cerintelor proprii conturile utilizate pentru inregistrarea amortizarii si cheluelilor de amortizare pentru gestiunea in care doriti sa operati transferul de mijloc fix. Apelati secventa *OPERARE->Conturi->Configurare note inchidere*, selectati in tab-ul *Fise descarcare gestiune* inregistrarea aferenta gestiunii destinatie transfer, verificati si modificati corespunzator conturile si fisele predefinite de producator in detaliul *Fise corespondente*. De interes sunt conturile declarate pe inregistrarile *Amotizare*, *Cheltlmb*, *IntrareDonatii*, *VenutDonatii* si *Venitlmb*.

Apelati secventa *OPERARE->Stocuri->Configurare (sto)*, verificati si setati in DA valoarea parametrului *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune*, daca doriti folosire fisa de profit cu acelasi cod cu cea a gestiunii sursa.

Verificati si activati daca nu exista secventa pentru generarea automata a numarului documentului de transfer (daca doriti generarea automata numerelor documentelor de transfer). Apelati *OPERARE->Operatii gestiune->Configurare (ogs)*, selectati parametrul *SecventaNumarTransferuri* si in detaliul *Valoare parametru* adaugati (daca nu exista) o inregistrare incepand cu data ultimei luni deschise contabil si valoarea *numar transfer*-<*denumire_societate*>. ACEST PAS NU ESTE OBLIGATORIU.

Operatiuni efectuate in aplicatia Inttec E2-Imobilizari:

Apelati secventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Date lunare*.

Selectati tab-ul *Document miscare*, selectati o inregistrare goala si completati: *DATA MISCARE*=data transferului mijlocului fix vizat; *TIP MISCARE*=*transfer*; *NR.DOC.MISCARE* =numarul documentului de transfer (doar daca nu ati activat *SecventaNumarTransfer*). .Salvati inregistrarea (apasand tasta F4, de ex.).

Selectati detaliul *Transfer* si completati inregistrarea de transfer mijloc fix. Pentru detalii apasa AICI.

Ca urmare, in tabela *Mijloace fixe* incepand cu luna operarii documentului de transfer, mijlocul fix va fi inregistrat in Sectorul destinatie transfer si va avea asociat Contul destinatie.

Operatiuni efectuate automat in aplicatia E2-Contabilitate, dupa salvarea documentului de transfer in E2-Imobilizari:

In tabela *Document (ogs)* deschisa pe secventa *OPERARE->Operatii gestiuni->Operare (ogs)* se adauga un document de *Transfer- imobilizari* . Pentru detalii privind conturile si fisele utilizate la generarea operatiunilor contabile cititi explicatiile de la sectiunea 2.2.1.2.7.

Apelati secventa *OPERARE->Operatii gestiunei->Operare document(ogs)*. Selectati in arborele din stanga ecranului ziua in care a fost operat documentul de transfer (*DATA MISCARII* din tab *Document miscare* din Imobilizari), selectati in tabela *Document (ogs)* documentul de intrare care corespunde intrarii mijlocului fix uzat (are *NR.Document=NR.DOC.MISCARE* din Imobilizari), selectati detaliul *Transfer* si vizualizati modul de inregistrare contabila. Tipariti Bonul de transfer.

6.Cum operez modernizarea unui mijloc fix ?

Operatiuni efectuate in aplicatia Inttec E2- Contabilitate:

Verificati si activati daca nu exista secventa pentru generarea automata a numarului documentului de modificare pret. Apelati *OPERARE->Operatii gestiune->Configurare (ogs)*, selectati parametrul *SecventaNumarModPret* si in detaliul *Valoare parametru* adaugati (daca nu exista) o inregistrare incepand cu data ultimei luni deschise contabil si valoarea *numar modificare pret- <denumire_societate>*. ACEST PAS NU ESTE OBLIGATORIU.

Operatiuni efectuate in aplicatia Inttec E2-Imobilizari:

Apelati secventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Date lunare*.

Selectati tab-ul *Document miscare*, selectati o inregistrare goala si completati: *DATA MISCARE*=data transferului mijlocului fix vizat; *TIP MISCARE*=modernizare; *NR.DOCMISCARE* =numarul documentului de modernizare (doar daca nu ati activat *SecventaNumarModPret*). Salvati inregistrarea (apasand tasta F4, de ex.). . Salvati inregistrarea (apasand tasta F4, de ex.). La salvare se completeaza automat valoarea campului *NR.DOC.MISCARE* cu numarul documentului de modificare pret ce urmeaza a fi adaugat automat in aplicatia contabila *Operatii gestiuni* conform setarii anterioare a parametrului *SecventaNumarModPret* .

Selectati detaliul *Modernizare* si completati inregistrarea de tmodernizare ransfer mijloc fix. Pentru detalii apasa AICI.

Ca urmare, in tabela *Mijloace fixe* incepand cu luna operarii documentului de modernizare, mijlocul fix va avea valoarea unitara conform ajustarilor operate in documentul de modernizare si restul valorilor (Valoare totala, Amortizare lunara, Valoare ramasa) se vor recalcula ca urmare a calcularii lunii.

Operatiuni efectuate automat in aplicatia E2-Contabilitate, dupa salvarea documentului de modernizare in E2-Imobilizari:

In tabela *Document (ogs)* deschisa pe secventa *OPERARE->Operatii gestiuni->Operare (ogs)* se adauga un document de *Modificare pret - imobilizari* . Pentru detalii privind conturile si fisele utilizate la generarea operatiunilor contabile cititi explicatiile de la sectiunea 2.2.1.2.6.

Apelati secventa *OPERARE->Operatii gestiunei->Operare document(ogs)*. Selectati in arborele din stanga ecranului ziua in care a fost operat documentul de modernizare (*DATA MISCARII* din tab *Document miscare* din Imobilizari), selectati in tabela *Document (ogs)* documentul de modificare pret care corespundemodernizarii (are *NR.Document=NR.DOC.MISCARE* din Imobilizari), selectati detaliul *Modificare pret* si vizualizati modul de inregistrare contabila. Tipariti Bonul mod. pret.

NOTA PRODUCATORULUI: Daca modernizarea a fost facuta prin atasarea/incorporarea unor accesorii la mijlocul fix existent si receptia acestora s-a operat prin document de receptie direct in contul de imobilizari, atunci anulati nota contabila atasata documentului de *Modificare pret - imobilizari* din OGS. Pentru aceasta folositi comanda *Anulare_nota contabila* disponibila in detaliul *Alte operatiuni* al documentului de modificare pret din OGS.

7.Cum operez partajarea unui mijloc fix ?

Operatiuni efectuate in aplicatia Inttec E2- Contabilitate:

Verificati si activati daca nu exista secventa pentru generarea automata a numarului documentului de intrare. Apelati *OPERARE->Operatii gestiune->Configurare (ogs)*, selectati parametrul *SecventaNumarIntrari* si in detaliul *Valoare parametru* adaugati (daca nu exista) o inregistrare incepand cu data ultimei luni deschise contabil si valoarea *numar intrare- <denumire_societate>*. ACEST PAS NU ESTE OBLIGATORIU..

Operatiuni efectuate in aplicatia Inttec E2-Imobilizari:

Apelati secventa OPERARE->3.Operare->3.1.Date lunare.

Selectati tab-ul *Document miscare*, selectati o inregistrare goala si completati: *DATA MISCARE*=data partajarii transferului mijlocului fix vizat; *TIP MISCARE*=partajare, *NR.DOC.MISCARE* =numarul documentului de modernizare (doar daca nu ati activat *SecventaNumarModPret*). Salvati inregistrarea (apasand tasta F4, de ex.). La salvare se completeaza automat valoarea campului *NR.DOC.MISCARE* cu numarul documentului de intrare ce urmeaza a fi adaugat automat in aplicatia contabila *Operatii gestiuni* conform setarii anterioare a parametrului *SecventaNumarIntrare* .

Selectati detaliul *Partajare* si completati inregistrarea de partajare mijloc fix. Pentru detalii apasa AICI.

Ca urmare, in tabela *Mijloace fixe* incepand cu luna operarii documentului de partajare, mijlocul fix partajat va fi eliminat si se vor adauga cele doua mijloace fixe A si B rezultate din partajarea acestuia, in Sectorul si gestiunea in care se afla si mijlocul fix partajat.

Operatiuni efectuate automat in aplicatia E2-Contabilitate, dupa salvarea documentului de partajare in E2-Imobilizari:

In tabela *Document (ogs)* deschisa pe secventa *OPERARE->Operatii gestiuni->Operare (ogs)* se adauga un document de *Intrare- imobilizari* cu trei inregistrari in detaliul *Intrari* (una avand cantitate negativa pentru iesirea mijlocului fix partajat si cate una pentru intrarea fiecarui mijloc fix (A si B) rezultate din partajare. Pentru detalii privind conturile si fisele utilizate la generarea operatiunilor contabile cititi explicatiile de la sectiunea 2.2.1.2.5. Apelati secventa *OPERARE->Operatii gestiunei->Operare document(ogs)*. Selectati in arborele din stanga ecranului ziua in care a fost operat documentul de partajare (*DATA MISCARII* din tab *Document miscare* din *Imobilizari*), selectati in tabela *Document (ogs)* documentul de intrare care corespunde partajarii mijlocului fix (are *NR.Document=NR.DOC.MISCARE* din *Imobilizari*), selectati detaliul *Intrare* si vizualizati modul de inregistrare contabila. Tipariti Bonul de intrare.

8.Cum operez iesirea (altfel decat prin vanzare) a unui mijloc fix ?

Operatiuni efectuate in aplicatia Inttec E2- Contabilitate:

Verificati si adaptati conform cerintelor proprii conturile utilizate pentru descarcarea de gestiune aferente contului de gestiune imobilizari in care se afla mijlocul fix care urmeaza a fi scos. Apelati secventa *OPERARE->Conturi->Configurare note inchidere*, selectati in tab-ul *Fise descarcare gestiune* inregistrarea aferenta gestiunii de imobilizari, verificati si modificati corespunzator conturile si fisele predefinite de producator in detaliul *Fise corespondente*. De interes sunt conturile declarate pe inregistrările *Amortizare*, *Chelt*, *ContRecup* si *VenitDifInventar*, dar este recomandat sa verificati si *CheltImb*, *Intrare Donatii*, *VenitDonatii* si *VenitImb*.

Verificati si activati daca nu exista secventa pentru generarea automata a numarului documentului de iesire. Apelati *OPERARE->Operatii gestiune->Configurare (ogs)*, selectati parametrul *SecventaNumarIesire* si in detaliul *Valoare parametru* adaugati (daca nu exista) o inregistrare incepand cu data ultimei luni deschise contabil si valoarea *numar intrare- <denumire_societate>*. ACEST PAS NU ESTE OBLIGATORIU DE EXECUTAT.

Operatiuni efectuate in aplicatia Inttec E2-Imobilizari:

Apelati secventa OPERARE->3.Operare->3.1.Date lunare.

Selectati tab-ul *Document miscare*, selectati o inregistrare goala si completati: *DATA MISCARE*=data iesirii mijlocului fix vizat; *TIP MISCARE*=iesire; *NR.DOC.MISCARE* =numarul documentului de modernizare (doar daca nu ati activat *SecventaNumarModPret*). Salvati inregistrarea (apasand tasta F4, de ex.). La salvare se completeaza automat valoarea campului *NR.DOC.MISCARE* cu numarul documentului de iesire ce urmeaza a fi adaugat automat in aplicatia contabila *Operatii gestiuni* conform setarii anterioare a parametrului *SecventaNumarIesire* .

Selectati detaliul *Iesire* si completati inregistrarea de iesire mijloc fix. Pentru detalii apasa AICI. Este posibila operarea iesirii mai multor mijloace fixe pe acelasi document de miscare, daca acestea au asociat acelasi cont de gestiune si daca toate provin fie din donatii, fie de la furnizori.

In urma salvarii documentului de iesire, in tabela *Mijloace fixe (deschisa pe secventa OPERARE->2.Editare date->Compartimente personal)*, mijlocul fix iesit va avea completata coloana *INFORMATII IESIRE* cu "*iesire:<nr_document_iesire> din <data_document_iesire>*". Incepand cu luna documentului de iesire, mijlocul

fix iesit nu mai poate fi vizualizat in tab *Mijloace fixe* luna deschis pe secventa *OPERARE->Operare->Date lunare->Mijloace fixe*.

Operatiuni efectuate automat in aplicatia E2-Contabilitate, dupa salvarea documentului de iesire in E2-Imobilizari:

In tabela *Document (ogs)* deschisa pe secventa *OPERARE->Operatii gestiuni->Operare (ogs)* se adauga un document de *Iesire- imobilizari*.

In detaliul *Iesiri* al documentului de iesire imobilizari se completeaza cate o inregistrare pentru fiecare mijloc fix operat ca iesit in aplicatia E2-Imobilizari, care genereaza operatii de scoatere din gestiune mijloace fixe iesite. In detaliul *Alte operatiuni* se adauga trei inregistrari. 1.Inregistrare pentru inchidere valoare ramasa : ContDB=<contul declarat pe linia *Chelt* a descarcarii de gestiune>; ContCR=<contul de gestiune in care este mijlocul fix iesit>; Suma=Valoare ramasa + Amortizare lunara din luna in care se face iesirea mijlocului fix; Observatii= Observatii=*Scoatere evidenta imobilizari <ID inreg din detaliul iesiri ogs>*. 2.Inregistrare pentru inchidere amortizare totala: ContDB=<contul declarat pe linia *Amortiz* a descarcarii de gestiune>; ContCR=<contul de gestiune in care este mijlocul fix iesit>; Suma=Amortizare curenta - Amortizare lunara din luna in care se face iesirea mijlocului fix; Observatii=*Scoatere evidenta imobilizari <ID inreg din detaliul iesiri ogs>*. 3.Inregistrare pentru valoarea recuperata: ContDB=<contul declarat pe linia *ContRecup* a descarcarii de gestiune>; ContCR=<contul declarat pe linia *VenitDifInventar* a descarcarii de gestiune>; Suma=Valoarea recuperata; Observatii=*Recuperare imobilizari <ID inreg din detaliul iesiri ogs>*. Pentru detalii privind fisele utilizate la generarea operatiunilor contabile cititi explicatiile de la sectiunea 2.2.1.2.8. Toate aceste operatiuni vor putea fi vizualizate si in detaliul *Nota contabila* aferent documentului de miscare de tip iesire din aplicatia E2-Imobilizari.

Selectati documentul de iesire din aplicatia contabila *Operatii gestiune* si tipariti bonul de iesire disponibil la apasarea butonului *Rapoarte* din tab *Documente (ogs)*.

NOTA PRODUCATORULUI: Daca exista mai multe mijloace fixe cu acelasi cod de material, aprovizionate la preturi diferite, la operarea unui document de miscare de tip iesire se scade stocul in functie de configurarea gestiunii de lucru (implicit FIFO), iar nota contabila din *Alte operatiuni* (din aplicatia *Operatii de gestiune*) se face pentru valoarea mijlocului fix iesit din aplicatia E2-Imobilizari, care poate fi diferita de cea scazuta din stoc.

9.Cum operez vanzarea unui mijloc fix ?

Operatiuni efectuate in aplicatia Inttec E2- Contabilitate:

Verificati si adaptati conform cerintelor proprii conturile utilizate pentru descarcarea de gestiune aferente contului de gestiune imobilizari in care se afla mijlocul fix care urmeaza a fi vandut. Apelati secventa *OPERARE->Conturi->Configurare note inchidere*, selectati in tab-ul *Fise descarcare gestiune* inregistrarea aferenta gestiunii de imobilizari, verificati si modificati corespunzator conturile si fisele predefinite de producator in detaliul *Fise corespondente*. De interes sunt conturile declarate pe inregistrarile *Amortizare si Chelt*, dar este recomandat sa verificati si *ContRecup*, *CheltImb*, *Intrare Donatii*, *VenitDonatii*, *VenitDifInventar* si *VenitImb*.

Inregistrati factura de vanzare mijloc fix catre client. Apelati secventa *OPERARE->Facturi->Operare document (fct)* si operati documentul de facturare catre client. Inregistrati prin detaliul *Operatiuni de gestiune* mijlocul fix pe care doriti sa il vindeti. Documentul de facturare va genera operatiune de scoatere din gestiune mijloc fix la la pretul stocului.

Operatiuni efectuate in aplicatia Inttec E2-Imobilizari:

Apelati secventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Date lunare*.

Selectati tab-ul *Document miscare*, selectati o inregistrare goala si completati: *DATA MISCARE*=data vanzarii mijlocului fix (recomandata este data facturii de vanzare operata deja in E2-contabilitate); *TIP MISCARE*=vanzare , *NR.DOC.MISCARE*- liber la editare (recomandat numarul facturii de vanzare). Salvati inregistrarea (apasand tasta F4, de ex.).

Selectati detaliul *Vanzare* si completati inregistrarea de vanzare mijloc fix. Pentru detalii apasa AICI.

In urma salvarii documentului de vanzare, in tabela *Mijloace fixe* (deschisa pe secventa *OPERARE->2.Editare date->Compartimente personal*), mijlocul fix vandut va avea completata coloana *INFORMATII IESIRE* cu "*Vanzare:<nr_document_vanzare> din <data_document_vanzare>*". Incepand cu luna documentului de

vanzare, mijlocul fix vandut nu mai poate fi vizualizat in tab *Mijloace fixe* luna deschis pe secventa *OPERARE->Operare->Date lunare->Mijloace fixe*.

Operatiuni efectuate automat in aplicatia E2-Contabilitate, dupa salvarea documentului de vanzare in E2-Imobilizari:

La salvarea inregistrarii din detaliul *Vanzare*, se completeaza automat in detaliul *Alte operatiuni* aferent facturii de vanzare mijloc fix operata deja in aplicatia Facturi din E2-Contabilitat, doua inregistrari. 1.Inregistrare pentru inchidere valoare ramasa : ContDB=<contul declarat pe linia *Chelt* a descarcarii de gestiune>; ContCR=<contul de gestiune in care este mijlocul fix vandut>; Suma=Valoare ramasa + Amortizare lunara din luna in care se face vanzarea mijlocului fix; Observatii=*Scoatere evidenta imobilizari fct.<numar factura vanzare>*. 2.Inregistrare pentru inchidere amortizare totala: ContDB=<contul declarat pe linia *Amortiz* a descarcarii de gestiune>; ContCR=<contul de gestiune in care este mijlocul fix vandut>; Suma=Amortizare curenta - Amortizare lunara din luna in care se face vanzarea mijlocului fix; Observatii=*Scoatere evidenta imobilizari fct.<numar factura vanzare>*. Pentru detalii privind fisele utilizate la generarea operatiunilor contabile cititi explicatiile de la sectiunea 2.2.1.2.9. Aceste inregistrari pot fi vizualizate si in detaliul *Nota contabila* aferent documentului de miscare de tip vanzare din aplicatia E2-Imobilizari.

NOTA PRODUCATORULUI: Daca exista mai multe mijloace fixe cu acelasi cod de material, aprovizionate la preturi diferite, la operarea unui document de miscare de tip vanzare se scade stocul in functie de configurarea gestiunii de lucru (implicit FIFO), iar nota contabila din *Nota contabila* (din aplicatia *E2-Imobilizari*) se face pentru valoarea mijlocului fix iesit iesit faptic, care poate fi diferita de cea scazuta din stoc.

10.Cum operez intrarea unui Mijloc fix uzat a carui evidenta privind amortizarea a fost tinuta manual sau prin alte aplicatii decat Imobilizari -Inttec versiunea E1?

Operatiuni efectuate in aplicatia Inttec E2- Contabilitate:

Verificati si adaptati conform cerintelor proprii conturile utilizate pentru inregistrarea amortizarii si cheluelilor de amortizare pentru gestiunile de mijloace fixe. Apelati secventa *OPERARE->Conturi->Configurare note inchidere*, selectati in tab-ul *Fise descarcare gestiune* inregistrarea aferenta gestiunii de imobilizari, verificati si modificati corespunzator conturile si fisele predefinite de producator in detaliul *Fise corespondente*. De interes sunt conturile declarate pe inregistrările *Amotizare*, *CheltImb*, *IntrareDonatii*, *VenutDonatii* si *VenitImb*. Apelati secventa *OPERARE->Stocuri->Configurare (sto)*, verificati si setati in DA valoarea parametrului *UtilizeazaFisaProfitDinGestiune*, daca doriti folosire fisa de profit cu acelasi cod cu cea a gestiunii sursa.

Operatiuni efectuate in aplicatia Inttec E2-Imobilizari:

Apelati secventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Date lunare*.

Selectati tab-ul *Document miscare*, selectati o inregistrare goala si completati: *DATA MISCARE*=data incepand cu care se tine evidenta mijlocului fix prin aplicatia E2-Imobilizari; *TIP MISCARE*=*intrare MF uzat din productie proprie* ; *NR.DOC.MISCARE*=numarul intern al documentului de intrare (se completeaza automat). Salvati inregistrarea (apasand tasta F4, de ex.).

Selectati detaliul *Intrare MF uzat productie interna* si completati inregistrarea de intrare mijloc fix uzat. Este obligatorie declararea valorii unitare de inventar a mijlocului fix pe camp *VAL.UNIT.INVENTAR* (valoarea de achizitie a mijlocului fix) si a valorii ramasa de amortizat la momentul introducerii in E2-Imobilizart pe campul *VALOARE UNITARA*. Pentru detalii apasa AICI.

Operatiuni efectuate automat in aplicatia E2-Contabilitate, dupa salvarea documentului de intrare mijloc fix in E2-Imobilizari:

In tabela *Document (ogs)* deschisa pe secventa *OPERARE->Operatii gestiuni->Operare (ogs)* se adauga un document de intrare imobilizari. Pentru detalii privind conturile si fisele utilizate la generarea operatiunilor contabile cititi explicatiile de la sectiunea 2.2.1.2.4.

Apelati secventa *OPERARE->Operatii gestiunei->Operare document(ogs)*. Selectati in arborele din stanga ecranului ziua in care a fost operat documentul de intrare mijloc fix uzat (*DATA MISCARII* din tab *Document miscare* din *Imobilizari*), selectati in tabela *Document (ogs)* documentul de intrare care corespunde intrarii mijlocului fix uzat (are *NR.Document=NR.DOC.MISCARE* din *Imobilizari*), selectati detaliul *Intrari* si vizualizati modul de inregistrare contabila. Tipariti Bonul de intrare.

NOTA PRODUCATORULUI: Daca din punct de vedere valoric mijlocul fix uzat operat prin aplicatia *Imobilizari E2* este deja inclus in contabilitate in conturile de imobilizari, atunci anulati nota contabila atasata documentului de intrare din OGS. Pentru aceasta folositi comanda *Anulare_nota contabila* disponibila in detaliul *Alte operatiuni* al documentului de intrare din OGS. Practic documentul de intrare fiind util doar pentru includerea cantitativ valorica a mijlocului fix in gestiunea stocurilor.